X-oil

### Software für den Energie- und Mineralölhandel

# **Dokumentation & Grundschulung**

# Teil 2: Listenverwaltung, Telefonverkauf, Auftragsverwaltung, Bestandsführung, Tagesabrechnung (Faktura)

Ein Produkt der

### Xpoint Software GmbH

Buchenstraße 6 95339 Neuenmarkt Fon: 09227-9450-0

#### X-oil Dokumentation und Grundschulung II – Inhaltsverzeichnis

1.	X-oil Listenverwaltung	05
1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.10.1. 2.10.2. 2.10.3. 2.10.4. 2.10.5.	X-oil Listenverwaltung X-oil Auftragsverwaltung, Telefonverkauf Der Matchcode Kundenauswahl Der "Kundenstatus" Gesperrte Kunden Auftragserfassung Mindest- und Pflichteingaben Optionale Eingaben Interventionen Informationen in der Auftragserfassung Druck Lieferscheine Ende Auftrag Preisanfragen Funktions-Tasten F2 (Folge-Programme) und F3 (Kalkulation) Auswertungen Bestell-Übersicht Korrektur Bestellungen Lieferscheine (nach)drucken Liste täglicher Bestelleingang Tagesbericht Bestelleingang	05 09 09 12 13 17 18 18 18 19 20 22 23 23 23 23 23 24 25 27 27 27 27 27 27 27 27 28 29 29
2.10.6. 2.10.7. 2.10.8. 2.11. 2.12.	Kontrolle Preisanfragen Bestellbestand nach Orten Bestellbestand älter x Tage Sammelbestellungen T-Aufträge	30 31 31 32 35
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.	<b>Tourenplanung</b> SR-Tourenplanung PrePlanner Tourenplanung X-map Dispo OPTITOOL Schmierstoff Tourenplanung	<b>37</b> 38 43 46 46 46 46 47
4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9.	X-oil Bestandsführung Vorbemerkungen Artikelstammsatz und Bestandsführung Lagerstellen Fahrzeuge Flüssige (lose) Ware Gepackte Ware Mögliche Arbeitsabläufe Lagerzugang (ohne TKW) Fahrzeugbeladung Bestands-Anzeige Bestands-Korrektur / -Liste Lagerumbuchungen Lagerzugangsliste Kontrolle Lagerzugang Kontrolle Lagerzugang	<b>50</b> 50 50 51 51 51 51 51 52 54 55 56 57 58 59 60

#### X-oil Dokumentation und Grundschulung II – Inhaltsverzeichnis

4.11. 4.12. 4.12.1. 4.13. 4.14. 4.15.	Disposition, Unterdeckung Bestellungen Bestell-Simulation Produktionsaufträge Wareneingangsrechnungen Festmengenverwaltung (Kontrakte)	(Anhang D) (Anhang A) (Anhang B)	61 64 66 70 70 70
<b>5.</b> 5.1.	Tagesabrechnung, Faktura (Ablauf Berechnung durchschnittlicher Tages-E	<b>)</b> instandspreis	<b>71</b> 72
5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5. 5.2.6. 5.2.7. 5.2.8. 5.2.9. 5.2.10. 5.3.	Mengenkontrolle, Fahrzeugabrechnu Einstellungen Bestandswerte, Plus-/Minusmengen Erfassen Lieferschein Storno Lieferschein-Position Ungeplante Lieferschein-Position Ungeplante Lieferung Lagerversorgung Restablassung, Spülmengen Ändern, Anzeige bisherige Erfassung Ende Tour, Endkontrollen Mengenkontrolle mit automatischer Fra	ng chtberechnung	73 74 75 76 78 78 79 80 81 82 82 84
5.4. 5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4. 5.4.5.	<b>Direktfaktura</b> , Gutschriften, Buchung Kopfdaten Positionsdaten Direktfaktura und Festmengenverwaltu Blockauftrag Abschluss Auftrag	sanzeigen ng	89 90 91 92 93 93
5.5. 5.6. 5.7. 5.8.	Liste "nicht fakturierte Positionen" Korrektur Faktura-Daten Faktura, Rechnungs-Lauf Korrektur und Kontrolle Lastschriften		93 94 95 97

### Anhang A Wareneingangsrechnung

1.	Basis-Daten	Seite	A-1
2.	Warenzugang		A-5
3.	Rechnungs-Kopf		A-6
4.	Suchen Zugangs-Positionen		A-10
5.	Auswahl Positionen		A-12
6.	Buchen Positionen		A-13
7.	Sonderpositionen		A-15
8.	Rechnungs-Abschluß		A-16
9.	Auswertungen		A-17
9.	Auswertungen		A-17

#### Anhang B Festmengenverwaltung

Grundidee Grund-Voraussetzungen Optionale Funktionen			B-2 B-3 B-4
Preis-Fi	ndung Statistiken		B-5
Artikel-I	Koppelung		B-6
Handha	bung der Programme		B-7
1.	Artikelstammsatz		B-7
2.	FMV-Steuerungssatz		B-8
3.	FMV-Kontrakte		B-12
4.	Anzeige / Auswahl Kontrakte		B-15
5.	Abholung aus Festkäufen		B-18
5.1.	Plan-Abholungen		B-18
5.2.	Fahrzeug-Beladungen		B-19
5.3.	Abholungen direkt		B-22
5.4.	Mengenkontrolle		B-24
5.5.	Lagerzugang		B-25
5.6.	Direktfaktura		B-26
6.	Auswertungen		B-28

### Anhang C Entfernungswerk

1.	Die Grundidee	Seite	C-1
2.	Grund-Voraussetzungen		C-2
3.	Orte-Identifikation		C-3
4.	Kalkulations- und Testprogramm		C-4
5.	Preisblatt		C-5
6.	Pflege Abladeorte		C-6
7.	Pflege Spediteure		C-7
8.	Liter-Kilometer-Matrix		C-8
9.	Telefonverkauf: Nutzung des Entfernungswerkes		C-9

### Anhang D Stücklisten und Produktionsaufträge

1.	Stückliste	Seite	D-1
2.	Produktionsaufträge		D-4

### **1. X-oil Listenverwaltung**

Die X-oil Listenverwaltung übernimmt das Speichern, Ausdrucken und Löschen von allen Druck-Erzeugnissen, die der Anwender in X-oil erstellt. Dazu gehören Rechnungen, Journale, Statistiken, Überweisungen usw. – genau genommen alle "printouts" außer den Lieferscheinen aus dem Telefonverkauf: nur diese werden (normal) sofort auf den Drucker ausgegeben.

Die Listenverwaltung ist ein "Spooler", d. h. ein Sammelbecken, in dem die erzeugten "printouts" abgelegt sind. Es ist Aufgabe des Anwenders, die Listen aus diesem Topf

- zu drucken, d. h. auf einen Drucker zu schicken
- und danach zu löschen

#### Funktionen:

- Listen drucken (auch mehrmals)
- Bestimmung des Druckers, auf den zu drucken ist
- gedruckte Listen beliebig oft wiederholt drucken
- Listen auf Bildschirm anzeigen
- Listen drucken "von Seite bis Seite"
- Suchoperationen in Listen
- Listen aus Listenverwaltung löschen

Anwender bestimmt:

was drucken wann drucken wohin drucken wie oft drucken wann löschen

Die Listenverwaltung existiert genau genommen einmal pro Mitarbeiter einmal pro Login. Für das Arbeiten mit der Listenverwaltung sollten die folgenden Grundregeln gelten:

- jeder Mitarbeiter ist für das Ausdrucken "seiner" Listen verantwortlich
- gedruckte Listen sollten möglichst bald aus der Listenverwaltung gelöscht werden
- am Ende eines Arbeitstages sollte die Listenverwaltung jedes Mitarbeiters leer sein

Die normalen Folgen bei Missachtung dieser Grundregeln ist: die Listenverwaltung sammelt im Laufe der Zeit "Leichen" an solange, bis der Anwender die Übersicht verliert und/oder X-oil die korrekte Handhabung der Listenverwaltung nicht mehr sichern kann.

1. X-oil Li	stenverwalt	ung (Fortsetzung)
Aufruf	Die Listenverwa dem button "Lis aufzurufen	altung ist in allen Menus von X-oil unter der stenverwaltung" oder der Menu-Nummer 31
Handhabung	beim Aufruf de kleine Maske fü	r Listenverwaltung über Menu-Punkt 31 erscheint zunächst eine ir die Eingabe von zwei Informationen:
	Login: Gebiet:	(leer = "alles") (leer = "alles")
	In der Regel sin das Gebiet mit "zeig mir alle Li	nd beide Angaben vorbelegt: das Login mit Ihrem Login-Namen, einem kleinen o. Lesen Sie diese Angaben wie folgt: isten des angezeigten Logins aus dem Arbeitsgebiet o``.
	Login normal aber je	steht hier Ihr eigenes Login. Durch Änderung des Namens können Sie derzeit die Listen eines anderen Logins sehen.
	<b>Gebiet</b> o t w l	<ul> <li>= Listen aus X-oil Mineralölhandel</li> <li>= Listen aus X-tk Tankstellenabrechnung</li> <li>= Listen aus X-ws Wärmeservice</li> <li>= Listen aus X-lv Heizungsbau</li> </ul>
	Beacht Gebiet genanr ihm die	e: Letztlich ist aber der Administrator verantwortlich dafür, in welches eine Liste gehören soll. Der Anwender kann jederzeit von der oben iten Einteilung nach eigenen Gesichtspunkten abweichen. Dafür steht $e \rightarrow$ Listenadministration zur Verfügung
Aufbau	von links nach	rechts wird angezeigt:
	Identn Status	Ident-Name, x-oil interne Bezeichnung der Liste Status der Liste: U = ungedruckte Liste
	Aktion	x = gedruckte Liste         auf dieser Spalte geben Sie ein, was Sie mit der         Liste machen wollen (die F2-Taste hilft Ihnen dabei)         d = drucken         1 = 1 x drucken         2 = 2 x drucken         3 = 3 x drucken         a = anzeigen (Liste auf eigenen Bildschirm anzeigen)         I = löschen
	<u>Bezeichnung</u> Form	Bezeichnung der Liste n = normales Papier (A4) F = Formular
	Login Größe	Name des Inhabers oder Erzeugers der Liste Größe der Liste in Anzahl Zeichen
	Erstell-Datum	Datum, an dem die Liste erzeugt wurde
	zu Bezeichnung	g und Form: diese Angaben legt der Administrator über die

#### 1. X-oil Listenverwaltung (Fortsetzung)

Nach Eingabe von Login und Gebiet erhalten Sie die in diesen Bereich fallenden Listen alphabetisch angezeigt. Ihre weitere Aktivität ist dann allein die Spalte

**Aktion** Hier definieren Sie, was Sie mit den angezeigten Listen machen wollen: drucken (d), anzeigen (a) oder löschen (l).

Sie können dabei immer mehrere Listen gleichzeitig mit Aktionsmerkmalen belegen und dann für alle gemeinsam einmal die *Enter-Taste* drücken. Sollen mehrere Exemplare einer Liste gedruckt werden, so geben Sie die Anzahl der zu druckenden Exemplare (2-9) in die Spalte Akt ein.

**Liste löschen** Das Löschen einer Liste ist nur möglich, wenn sie den Status X ("gedruckt") hat. Setzen Sie das Löschkennzeichen "I" auf eine Liste mit Status U ("ungedruckt"), dann wird das von X-oil ignoriert. Wenn Sie eine Liste allerdings gelöscht haben, dann ist diese unwiderruflich weg und kann auch von uns nicht rekonstruiert werden.

# Prüfen Sie anhand der ausgedruckten Liste, ob diese korrekt und komplett gedruckt ist – und, wenn ja, dann löschen Sie sie auch möglichst bald!!

Es gibt allerdings ein Geheimzeichen, mit dem man Listen mit Status U ("ungedruckt") aus der Listenverwaltung löschen kann. Erfragen Sie dieses Geheimzeichen bei Ihrem Administrator.

#### Aufgabe:

Welchen Grund kann es geben, das X-oil das Löschen von ungedruckten Listen zulässt? Hinweis: machen Sie sich noch einmal klar, was Sie alles unter Spalte Akt (Aktion) eingeben können.

- **Anzeige** Die Anzeige-Funktion einer Liste lösen Sie dadurch aus, dass Sie auf die entsprechende Zeile ein a (anzeigen) setzen. Beachten Sie dann die Funktionstasten für die weitere Bearbeitung:
  - 1. dieser Button bewirkt: Anzeige der ersten Seite
  - F3 (oder Plus-Zeichen) vorwärts blättern
  - F4 (oder Minus-Zeichen) rückwärts blättern
  - E. dieser Button bewirkt: Anzeige des Endes der Liste
  - F6 drucken: Folgemaske regelt "Druck von Seite / bis Seite" oder "Druck letzte Seite"
  - F9 Suchen Im Suchen unterscheiden Sie das Suchen anhand einer Seitenzahl oder das Suchen anhand einer Zeichenfolge: Seitenzahl: Achtung! Nicht alle Listen haben eine eindeutige Seitenzählung Zeichenfolge: Achtung! Auf Groß- und Kleinschreibung achten; Zeichenfolge kann auch sein Zahlen (Kundennummer, Rechnung- oder Lieferschein-Nummer, Beträge, Mengen etc)

#### 1. X-oil Listenverwaltung (Fortsetzung)

Druck von-bis Diese Funktion ist eine Unterfunktion der Anzeige und wird dort über die Funktionstaste F6=Druck ausgelöst. Sie können wählen zwischen

a) Druck von Seite – bis Seite

b) Druck letzte Seite der aktuellen Liste

Wenn Sie Version a) wählen und damit einen Teil der Liste ausdrucken wollen, dann ist es Voraussetzung, dass Sie vorher den Umfang ermittelt haben, z.B. mittels der Suchfunktion F9 (s. o.). Die Teil-Liste finden Sie dann wieder in der Listenverwaltung.

#### Aufgabe:

Warum ist die folgende F6-Angabe (Drucken von-bis) unsinnig bzw. umständlich:

Drucke von Seite 0001 bis Seite 9999

#### Wiederholung Das Wiederholen einer Druckausgabe aus der Listenverwaltung ist solange kein Problem, solange die Liste noch als Status U oder X angezeigt wird. Alle Druckund Anzeige-Funktionen gelten grundsätzlich für Listen im Status U und X. Erst nach Löschen einer Liste ist die Druckwiederholung u.U. problematisch, wenn die Liste nicht so einfach rekonstruiert werden kann.

#### Zusätzliche Informationen zur Listenadministration:

Der Administrator kann über die  $\rightarrow$  06 Administration, Unterfunktion L Listenadministration die folgenden Angaben

zu einer X-oil L	iste eingeben oder verändern:
Identn	Ident-Name
Bezeichnung	Bezeichnung der Liste
Form	n = normal Papier, F = Formular
Gebiet	nach eigenem Schlüssel oder nach allgemeiner Empfehlung (s. o.)
CPI	Druckgröße (0 = 10 CPI, 2 = 12 CPI, 7 = 17 CPI)
Passwort	Durch Eintrag eines Passwortes ist diese Liste in der Listenverwaltung nur
zugänglich, we	enn der
	Mitarbaitar das antsprochanda Passwart dar Lista kannt

Mitarbeiter das entsprechende Passwort der Liste kennt

#### Zusätzliche Informationen zur Druckwiederholung von Ausgangs-Rechnungen:

In X-oil gibt es eine Reihe von Funktionen, um den gesamten oder teilweisen Ausdruck von Ausgangs-Rechnungen zu wiederholen. Der Einzelausdruck erfolgt immer über den  $\rightarrow$  Telefonverkauf, dort über die Folgemaske 5. Eine komplette

Wiederholung ist ebenfalls möglich. Dazu finden Sie in 01-08-12 einen Menu-Punkt X-oil Archivierung. Dahinter steht, dass

X-oil automatisch jeden Rechnungslauf komplett archiviert. Sie können damit aus diesem Langzeitarchiv die Rechnungen

eines Laufes wieder in die Listenverwaltung stellen und sie dann komplett oder als Abschnitt (von Seite – bis Seite) drucken.

### 2. X-oil Auftragsverwaltung, Telefonverkauf

Der Telefonverkauf ist das zentrale Programm in X-oil, mit dem (fast) alle Arbeiten vorgenommen werden, die in Zusammenhang mit einem einzelnen Kunden stehen. Daher betrachten wir die Bezeichnung "Telefonverkauf" immer als etwas zu eng. Zu seinen Funktionen gehört:

- Erfassen Aufträge
- Verändern Aufträge (Update), Löschen Aufträge
- Drucken Lieferscheine, Druckwiederholung einzelne Lieferscheine
- Abwicklung Sammelbesteller \_
- **Touren-Preplanner**
- Angebote \_
- Preisanfragen -
- Auftragsbestätigungen
- Archivauswertungen
- Stammdatenpflege
- Neuanlage Kunden
- etc

#### Aufruf Der Aufruf des Telefonverkauf erfolgt über

- a) Menu 01-01
- b) Menu 01-02-01
- c) aus allen Programmen über die Funktions-Taste F5



**F5** 

### 2.1. Der Matchcode

Der Telefonverkauf beginnt immer mit dem Matchcode. Als Eingabe haben Sie folgende Grundfunktionen:

- suchen des Kunden über Adresse (der eigentliche Matchcode)
- suchen des Kunden über die Telefon-Nummer
- direkte Bestimmung des Kunden über seine Kunden-Nummer
- suchen des Kunden über eine Rechnungs-Nummer

#### Matchcode

Der Matchcode ist ein zusammengesetzter Suchbegriff bestehend aus dem Namen, evtl. zusätzlich dem Vornamen, der Strasse und dem Ort (bzw. dem Ortsteil). Sie können alle vier Einzelteile miteinander benutzen oder auch weglassen, also

- Suchen mit Namen und Strasse
- Suchen mit Name, Vorname und Ort .
- Suchen ohne Namen, nur mit Strasse und/oder Ort
- etc

Beachten Sie, dass der Matchcode nicht vom Anwender bestimmt werden kann sondern von X-oil automatisch aus der Adresse des Kundenstammsatzes gebildet wird. Achten Sie deshalb dort auf eine einheitliche und korrekte Adresspflege. Beachten Sie weiterhin, dass jeder Kunde über zwei Matchcodes verfügen kann: einer, der sich aus seiner Adresse bildet und ein zweiter, den Sie unter "Alternativer Matchcose" im Kundenstamm eingeben können.

### 2.1. Der Matchcode (Fortsetzung)

Benutzen Sie Name und Vorname, dann beachten Sie bitte:

- schreiben Sie die ersten Zeichen des Namens (mindestens 1, maximal 8)
- danach eine Leerstelle
- dann weiter mit den ersten Zeichen des Vornamens (maximal 3 Zeichen !!)

Beim Matchcode gibt es eine Reihe von goldenen Regeln, die Ihnen das Arbeiten erleichtern – sie werden mit Beachtung dieser Regeln schneller und fehlerfreier!

- **1.** Alle Adress-Eingaben nur in Kleinbuchstaben
- 2. Beschränken Sie Ihre Eingabe auf 3-4, max 5 Zeichen
- 3. Regel 2 funktioniert vor allem dann, wenn Sie möglichst viele Teile des Matchcode benutzen: je mehr Sie Ihre Eingabe verteilen auf Name, Strasse und Ort, desto schneller und fehlerfreier arbeiten Sie
- 4. Benutzen Sie den Joker: Stern (\*) oder ein Plus (+) anstelle <u>eines</u> Zeichens heißt: hier kann alles mögliche stehen
- 5. Bei schwierigen Kundennamen (Mayer! Ausländer) oder sehr häufigen Kundennamen sollten Sie ohnehin vorwiegend über Strasse und/oder Ort suchen

#### **Beispiele:**

Name:	harms pet
Ort:	log
Strasse:	si*m

Name:	ha p	
Ort:	I	
Strasse:	S	

Urteil: schlecht, weil viel zu viele Angaben. Das einzig gute daran: Nutzung aller Teile des Matchcode

Urteil: sehr gut, weil wenig Zeichen auf alle Teile des Matchcodes verteilt

Aufgabe:				
Welche Suche wird mit folgender Matchco Sie an den Joker !	ode-Eingabe gestartet? Hilfe: denken			
Name: * ric Ort: Strasse:				

### 2.1. Der Matchcode (Fortsetzung)

**Telefon** Die Suche eines Kunden über die Telefon-Nummer ist möglich, wenn Sie dabei die folgenden Regeln beachten:

Sie können die Telefon-Nummer im dafür vorgesehenen Feld eintragen oder direkt in der Namens-Zeile, dann aber beginnend mit einem Raute-Zeichen (#), also z.B. #0123488762

Verwenden Sie nur die reine Zahlenfolge – **ohne** Leer- oder sonstige Trennzeichen. Die Zahlenfolge muss allerdings exakt der Telefon-Nummer im Kundenstamm entsprechen. Ein Problem stellt deswegen u. U. die Vorwahl dar. Unsere Empfehlung ist daher: im Kundenstammsatz immer die Vorwahl eintragen und im Matchcode immer mit Vorwahl suchen.

#### Zusätzliche Informationen zur automatischen Anruf-Erkennung (CTI):

Bei entsprechender Ausstattung Ihrer Telefon-Anlage und Tisch-Apparate können Sie in X-oil natürlich auch die automatischen Anruf-Erkennung nutzen (CTI). Weiterge hende Informationen dazu erhalten Sie bei XPOINT Software GmbH.

- **Kunden-Nr** Wenn Sie die Kunden-Nummer wissen, dann ist das natürlich der schnellste Suchweg. Geben Sie dazu die Kunden-Nummer wie folgt ein:
  - wenn es sich um einen Kunden der Firma 01 handelt, dann direkt in der Namens-Zeile
  - wenn es sich um einen Kunden der Firma 02-98 handelt, dann mittels F2-Taste in die dafür vorgesehene Eingabe-Position springen und dort Firmen- und Kunden-Nummer eintragen
- **Rechn.Nr** Wenn Sie einen Kunden über eine Rechnungs-Nummer suchen wollen, dann geben Sie dazu in jedem Fall an: die Firmen-Nummer und die Rechnungs-Nummer. Zur schnelleren Bedienung benutzen Sie dazu dann die F2-Taste, mit der Sie sofort auf der Firmen-Nummer sind bzw. die F6, um direkt in das Eingabefeld für die Rechnungs-Nummer zu kommen.
- **Funktions- F2** Eingabe der Kunden-Nummer, wenn Kunde nicht in Firma 01
  - F3 Umschalten in Neuanlage eines Kundenstammsatzes
    - **F4** Wiederholung der Eingaben des letzten Suchlaufes
    - **F7** Aufruf X-map Funktion (reserviert für Anwender X-map)
    - **F9** Umschalten in die Bearbeitung von  $\rightarrow$  Sammelbestellern
    - **F11** Suchen Kreditor
    - F12 Preisblatt

Tasten

### 2.2. Die Kundenauswahl

Das Ergebnis der Adress-Suche oder der Telefon-Suche wird meist eine mehr oder minder große Auswahl von "Treffern" sein, die X-oil dann als Kundenauswahl zur Verfügung stellt. Es ist übrigens nicht Aufgabe des Matchcode, immer nur den einzig möglichen Kunden zu suchen (wenn das der Fall sein sollte, dann überspringt X-oil die Kundenauswahl und geht gleich zum → Kundenstatus). Es reicht, wenn der Matchcode als Ergebnis eine Auswahl von 5-8 Kunden anzeigt – die restliche Feinbestimmung geht dann sehr schnell über das Auge.

Die Anzeige von links nach rechts:

B Name, St	rasse, Ort, Ortste	il Abn.Gruppe	Fa-Kundennr	L/R Verk BS	Sperre WS-Vertrag
B	rot ma	rkiert: für dieser	n Kunden liegt ein	e Bestellung vo	r
L/R	L	es handelt sich	um eine Lieferad	resse	
	R	es handelt sich	um einen Rechnu	ungs-Kunden	
Verk	Verkä	ifer lt. Kundenst	ammsatz		
BS	Betrie	osstätte lt. Kunde	enstammsatz		
Sperre	Sperrk	ennzeichen lt. K	undenstammsatz		
Beachte:	durch "Ziehen jeden Teil-Feld	՝ nach links oder les verschieben u	rechts mit der Ma und so das Feld ve	aus können Sie ergrößern oder	die Grenzen eines verkleinern.
Handhabun	<ul> <li>g - vorwärts blä</li> <li>rückwärts blä</li> <li>Auswahl tref</li> <li>Doppel-Clic</li> </ul>	tern: durch l ittern: durch l fen Sie durch <b>Cu</b> <b>k und dann <i>En</i></b>	Pfeil oder Page do Pfeil oder Page up <b>rsor auf/ab ode</b> <b>ter-Taste</b>	wn oder Rollrad oder Rollrad d r Markierung	d der Maus er Maus <b>durch</b>

### 2.3. X-oil Telefonverkauf – "Kundenstatus"

Nach der Kundenauswahl gelangen Sie in den so genannten "Kundenstatus". X-oil stellt hier den ausgewählten Kunden als Gesamt-Information vor – was bei größeren Kunden meist dazu führt, dass der Bildschirm auf dem ersten Blick etwas überladen wirkt. Beachten Sie deswegen die Einteilung:

(1) Adress-Daten des Kun- den	(2) Hauptmerkmale	(6) (8)	(3) Finanzdaten und Bonität des Kunden	(7) Info-Tafel
Notizen und Informationen für den Telefonverkauf wic	i zu diesem Kunden, sow htig sind	eit sie		]
(4) Letzte Bezüge des Kunden		Ĺ	<b>5)</b> etzte Preisanfragen des K	Kunden

#### (1) Adress-Daten des ausgewählten Kunden.

(2) Hauptmerkmale des Kunden; die einzelnen Zeilen enthalten (von oben nach unten und von links nach rechts):

Kunden-Nummer, Gebiet, Betriebsstätte

- TG = Tankgrösse, Vrk = Verkäufer It. Stammsatz, AG = Abnehmer-Gruppe
- Tel = Telefonnummer(n),

Fax-Nummer, FS = Faktura-Symbol

Anp = Ansprechpartner (soweit im Stammsatz vorhanden), ZW = Zahlweise

(3) **Finanzdaten** des Kunden und Kreditauskunft

Aktueller Saldo, Kreditlimit (oder Kreditversicherung), Wert der offenen (noch nicht fakturierten) Bestellungen, Fälligkeitsbetrag, Zinswert der überfälligen OP's, schlechteste Bonität des Kunden und Datum (mmjj), aktuelle Bonität.

**Bonität** ist eine von X-oil vergebene Kennziffer zur Zahlungsmoral des Kunden; sie reicht von 1 (sehr gut) bis 9 (sehr schlecht); sie kann vom Anwender nicht beeinflusst werden und wird jede Nacht automatisch neu berechnet.

#### Kreditauskunft: 📃 📃 📃

Im Kundenstamm kann das Datum einer Kreditauskunft und deren Wert in Form einer Ampel-Farbe (grün, gelb, rot) hinterlegt werden. Wenn X-oil einen solchen Eintrag findet, dann fügt es die Überschrift "Kreditauskunft" über dieses Fenster und unterlegt es in der entsprechenden Ampelfarbe. Ist die Ampelfarbe weis, dann liegt keine Kreditbewertung für diesen Kunden vor.

### 2.3. X-oil Telefonverkauf – "Kundenstatus" (Fortsetzung)

#### (4) Letzte Bezüge des Kunden

Die Anzahl der hier angezeigten Bezüge ist abhängig von dem Wert des Feldes "Verweildauer" im → Artikelstammsatz. Die Reihenfolge der Anzeige ist unter dem Button "Einstellungen" individuell zu regeln nach:

- Artikel, und innerhalb Artikel nach Datum

- Datum

U.U. hat der Kunde aber zu den einzelnen Artikeln wesentlich mehr Bezüge als hier angezeigt: diese können Sie jederzeit mit der Folgemaske 5 auswerten (siehe dazu unter (6) Aktions-Fenster)

#### (5) Letzte Preisanfragen des Kunden

Die Anzahl der hier angezeigten Preisanfragen ist von X-oil festgelegt: pro Artikel maximal 10 Preisanfragen aber nicht älter als 3 Jahre. Der Inhalt dieses Bereiches ist v.l.n.r.:

- Datum

- Artikel

- Differenz des Angebots-Preises zum Listenpreis
- Menge
- zuletzt genannter Preis
- Verkäufer-Nummer
- gewünschtes Datum der Wiedervorlage
- Status
  - A = aktive Anfrage
  - X = Anfrage in Bestellung umgewandelt

Eine Detail-Anzeige der Preisanfragen können Sie jederzeit mit der Folgemaske p abrufen (siehe dazu unter (6) Aktions-Fenster

#### (6) Aktions-Fenster

Das Aktions-Fenster regelt die Fragen:

- wer sind Sie (welcher Verkäufer sind Sie)? Die angezeigte Verkäufernummer können Sie übernehmen oder ändern

- wo wollen Sie hin? was wollen Sie mit dem aktuellen Kunden machen? Die vorhandenen Möglichkeiten nennt X-oil "Folgmasken" und Sie können Sie über Die F2-Taste anzeigen lassen, dort mit Cursor auf/ab auswählen und mit Enter-Taste aufrufen. Drücken Sie nur die **Enter-Taste** sind Sie sofort in der Auftragserfassung.

Ihre Normal-Eingabe ist hier nur **Enter-Taste**, womit Sie X-oil die eingestellte Verkäufer-Nummer bestätigen und in die Folgemaske 0 (= Auftragserfassung) kommen.

- (7) **Info-Tafel** enthält Angaben zu Zugehörigkeit zu Sammelbestellern, Rechnungs-Kunden, Tankstellen-Abrechnung, Wärmeservice-Verbindungen etc
- (8) **PL**=aktive Preisliste des Kunden, **W**=Währung des Kunden

#### Muster eines Kundenstatus

🔲 xo041 - Kundenstatus			
💡 🔍 🗙 🆏 실			
Werner Schneider OHG Baustoffe Industriegebiet 10-18 87654 Gersthofen T nur heizöl anbieten; will kein pre T zmz anbieten! L vorher anrufen! wenn nicht zu h:	01-000123 Geb: BS:00 TG 6000 Vrk: 001 AG:01 Tel 0867-543210 Fax: 0867-543220 FS: 0 AnP: Fr. Winterstein ZW: 1 smium! ause, dann	VK: VK: Saldo: 0 Limit : 3.000 Bestellt: 1.806 Fälig: 0 PL: 00 W: EUR Kunde seit: 10.10.07 Tour: 00 L	Sammelbestell. 0001 Tankstellenkunde
Artikel Text Datum	Menge Preis Marge Vrk A	AZC Datum Art Diff Men	ge Preis Vrk WVDat S
1 heizöl el 101007 1 heizöl el 160906 1 heizöl el 081005	4000 50.00 50.00 001 - 3896 48.20 48.20 001 - 4728 46.20 46.20 002 -		00 58,00 1 150108 A
F1=Hilfe F2=Folge F4=ISDN	F7= <mark>K-Info</mark> F8=F-Info F10=	=Ende F11=Gesamt	Einstellungen
Eingeben Verk-Nr. und Folgeprogra	mm (oder F2) X	-oil / xo041 karl.sau/205 04.01.08 1	4:37

#### **Funktions-Tasten:**

- F1 Hilfe-Taste
- **F2** Aufruf der Folgemasken (s.u.)
- F4 (optional) aktuellen Kunden über X-dial anrufen
- **F7** Anzeige / Pflege Kunden-Information (K-Info rot markiert: Info liegt vor)
- F8 Aufruf Firmen-Info
- **F11** Aufruf aktuelle Gesamt-Statistik des Kunden inkl. der Möglichkeit, den Abverkauf einzelner Artikel und Artikel-Gruppen in den letzten 36 Monaten zu sehen
- **Einstellungen** individuelle Einstellungs-Möglichkeiten des Matchcodes, des Kundenstatus und der Bestell-Erfassung des Telefonverkaufs

### 2.3. X-oil Telefonverkauf – "Kundenstatus" (Fortsetzung)

- 0 (voreingestellt) Telefonverkauf, Erfassung eines Auftrages oder einer Preisanfrage
- 1 Anzeige Offene Posten des aktuellen Kunden
- 2 Offene Bestellung
- 3 Statistik
- 4 Bearbeitung Kundenstammsatz des aktuellen Kunden
- 5 Absatzliste des aktuellen Kunden; darunter auch: Erstellen einer Rechnungs-Kopie
- 6 Wärmeservice-Vertrag
- 7 Gas-Tank
- 8 Leergut
- 9 Anzeigen und Pflege der Sonderpreise des aktuellen Kunden
- **a** Angebotserstellung
- **b** Besuchsberichte
- c Archiv Auftragsbestätigungen (Möglichkeit zu Änderung und erneutem Druck)
- e Entfernungswerk (vgl. dazu Anhang C zu dieser Dokumentation)
- **f** Kontrolle und Bearbeitung der zur Faktura anstehenden Bewegungen des aktuellen Kunden
- g LPG-Aufträge (Liquid Petrol Gas)
- i Anzeige und Bearbeitung der IWO-Daten I des Kunden
- j Darstellung der jüngsten Lieferung an diesen Kunden
- **k** Kundenkonditionen
- I Pflege Leihinventar des aktuellen Kunden
- **n** Pflege aller Notizen des aktuellen Kunden
- Einschalten des Pre-Planners für Anzeige der Mengen- und Termin-Situation im Gebiet des Kunden
- **p** Detail-Anzeige Preisanfragen des Kunden
- q Kontrolle und Bearbeitung der Stammdaten "Periodischen Lieferungen" des Kunden
- **s** Bearbeitung und Einteilung von Sammelbestellungen der Sammelbesteller-Gruppe (wenn aktueller Kunde einer Sammelbestellergruppe angehört)
- t Telefonbuch (weitere Telefonnummern des Kunden)
- **u** Update von Bestellungen dieses Kunden (Ändern, Löschen, Positionen zufügen, Einteilung Sammelbestellungen, Wiederholung Druck Lieferschein)
- v Archiv Oiltainer
- x X-TK Stammdaten (Tankstellen spezifischer Kundenstammanhang)
- **y** Wärmeservice-Auftrag
- z 12-Monats-Zahlplan
- A Artikel-Info
- I IWO-Daten II
- L Anzeige letzte Bezüge des Kunden komplett
- **O** Einschalten des PrePlanners von OptiTool
- P Preisblatt
- S Strom-Verkauf
- T Einschalten der Tourenplanung

### 2.4. X-oil Telefonverkauf – gesperrte Kunden

Eine optionale Zusatz-Anzeige im Kundenstatus ist der Hinweis auf die Tatsache, dass der aktuelle Kunde für die Auftragserfassung gesperrt ist. Den entsprechenden Hinweise finden Sie dann unter dem Info-Blatt. Für die Behandlung von gesperrten Kunden gilt:

- die Sperre wird erst berücksichtigt, wenn Sie in Folgemaske 0 (Auftragserfassung) wollen
- Ist der angezeigte Sperrgrund eine Zahl, dann handelt es sich um eine sogenannte Soft-
- sperre; der Kunden kann durch Ja-Quittung auf die Freigabe-Frage behandelt werden
   Ist der angezeigte Sperrgrund ein Buchstabe, dann handelt es sich um eine sog. Hardsperre; der Kunde ist für die Auftragserfassung gesperrt. Ausnahme: Sie wissen das vom
   → Administrator (Menu 06) hinterlegte Passwort zur Freigabe der gesperrten Kunden. (Oder: der Administrator hat kein Passwort hinterlegt, dann sind Hardsperren genauso leicht zu überwinden wie Softsperren und damit auch ziemlich sinnlos).
  - es besteht allerdings die Möglichkeit, bei gesperrten Kunden eine Preisanfrage zu erfassen; dazu gibt man auf die entsprechende Anfrage nach Freigabe der Sperrung ein "P" ein. X-oil verzweigt zwar dann in die Auftragserfassung, läßt aber dort nur die Funktion der Preisanfrage zu

🔲 xo041 - Kundenstatus				_ [ <b>□</b> ] ×
💡 🔍 🗙 🆏 🍒				
Werner <sup>*</sup> Schneider OHG Baustoffe Industriegebiet 10-18 87654 Gersthofen	01-000123 Geb: BS:0 TG 6000 Vrk:001 AG:0 Tel 0867-543210 0171-55662230 Fax: 0867-543220 FS: AnP: Fr. Winterstein ZW:	00 01 VK: 1 <u>E2</u> 0 1 PL: 00 W: EUR	unft 0 3.000 1.806 0 0,00 0.000 0	ammelbestell. 0001 ankstellenkunde
T nur heizöl anbieten; will kein pr T zmz anbieten! L vorher anrufen! wenn nicht zu l	emium! iause, dann	A Kunde seit: Tour: 00 L	10.10.07	Kunde gesperrt !! X
F1=Hilfe F2=Eolge F4=ISDN	Freigabe ? (J/N/P):         Eingabe ? P erlaubt E         F7= K-Info	eitere Bestell- ! Sperrgrund: X Erfassung einer Preisanfrage		Einstellungen
Einaeben Verk-Nr. und Folgeproar	amm (oder F2)	X-oil / xo041 karl.sau/205	04.01.08 14:4	6

### 2.5. X-oil Telefonverkauf – Auftragserfassung

Aus dem Kundenstatus kommen Sie immer dann in die Auftragserfassung, wenn im Aktions-Fenster eingegeben ist: eine Verkäufer-Nummer und als Folgemaske die Null. Ohne eine Verkäufer-Nummer kommen Sie nicht in die Auftragserfassung.

- Handhabung
   Beachten Sie in der Auftragserfassung unbedingt die folgende Handhabung: nach Eingabe der Artikel-Nummer und der Menge soll unbedingt die Enter-Taste folgen!!
   Keinesfalls sollen Sie die Angaben zu Artikel, Menge und Preis in einem Zug eingeben und dann einmal Enter-Taste drücken!
- Handhabung
   Eine Auftrags-Position ist komplett und wird sofort gebucht (ohne Okay-Frage!), wenn vorhanden ist: Artikel, Menge und Preis. Alle anderen Angaben sind optional und sollten wenn möglich bereits mit der ersten Position eines Auftrages eingegeben werden. Abweichend davon können sie in den "Einstellungen" festlegen, dass vor Verbuchung einer Position in jedem Fall erst eine Okay-Abfrage erscheinen soll.
- **Null-Preis** Für die Eingabe von Auftragspositionen, die ohne Preis (Null-Preis) zu buchen sind, geben Sie Artikel und Menge ein und betätigen dann zwei bis dreimal die **Enter-Taste:** X-oil fragt Sie dann, ob die Buchung dieser Position mit Null-Preis okay ist.
- **F2-Taste** Die F2-Taste ist in der gesamten Auftragsbearbeitung wie schon im Kundenstatus eine äußerst hilfreiche "Zauber-Taste", die eine Unterbrechung oder Detaillierung des laufenden Auftrages ermöglicht

### 2.5.1. Mindest- und Pflichteingaben

Artikel

Normal schlägt X-oil automatisch einen Artikel vor:

- Heizöl oder Diesel in Abhängigkeit vom Kundentyp oder
- den zuletzt bezogenen Artikel

Sie können diese Möglichkeit unter dem Button "Einstellungen" selbst wählen.

Sie können den angezeigten Artikel jederzeit überschreiben oder das Artikel-Feld zum Suchen eines Artikels über den → Artikel-Matchcode benutzen. X-oil nimmt Ihre Eingabe immer so, dass es zuerst darunter eine Artikel-Nummer versteht. Gibt es dafür keinen entsprechenden Artikel-Stammsatz, dann beginnt es automatisch mit der Suche von Artikeln, deren Matchcode Ihrer Eingabe entspricht. Beachten Sie, dass Sie hier statt des normalen Artikel-Matchcodes auch eine Suche nach Artikel-Volltext starten können, indem sie vor den Match das Sonderzeichen # (Raute) stellen. Näheres siehe in X-oil Dokumentation I beim Artikelstammsatz. Menge Bei "loser Ware" geben Sie hier die Menge in Litern oder einer sonstigen Mengenart ein. Bei "gepackter Ware" können Sie die Menge leer lassen und geben eine Zeile tiefer nur die Stückzahl ein.

(Ausnahme: bei gepackter Ware, die sowohl in Liter als auch in Kilo verkauft werden darf, sollten Sie hier immer die Gesamtmenge Liter oder die Gesamtmenge Kilo eingeben und zusätzlich eine Zeile tiefer die Gesamt-Stückzahl).

- **Anzahl Stück** Feld nur benutzen bei "gepackter Ware" und dann hier die Stückzahl eingeben. X-oil errechnet aus der Stückzahl und der Gebindegrösse It. Stammsatz die Menge automatisch. (Ausnahme: Liter/Kilo-Artikel siehe oben bei "Menge").
- **VK-Preis** Eingabe des Verkaufspreises. Für die Festlegung des Verkaufspreises bietet X-oil rechts neben dieser Eingabe-Position eine Reihe von Informationen:
  - den Einstandspreis der Ware (nur bei entsprechender Einstellung im Systemsatz)
     die Marge (nur bei entsprechender Einstellung im Systemsatz)
    - bei loser Ware: Listenpreis netto brutto Diskretion netto brutto Grenzpreis netto brutto Grenzpreis netto brutto , "Kalkulationstabellen"
       bei gepackter Ware: meist nur Listenpreis und Diskretion; bei gut gepflegten X-oil-Systemen auch Hinweis auf Sonderpreis(e)

Weicht Ihr eingegebener VK-Preis um mehr als 25 % vom angezeigten Listenpreis ab, dann erhalten Sie eine Toleranz-Warnung, die Sie mit okay J/N quittieren.

Sind diese Mindest-Eingaben vorhanden (und korrekt) und es erfolgt Drücken der **Enter-Taste**, dann wird das normal sofort als Auftragsposition verbucht. Eine Okay-Frage erfolgt nur, wenn Sie das so in den Ablauf-Parametern des Telefonverkaufs so eingestellt haben (→ Button "Einstellung")

### 2.5.2. Optionale Eingaben

Die folgenden Felder unterhalb des VK-Preises sind optional (freiwillig). Wenn Sie sie benötigen, dann empfehlen wir Ihnen, sie immer mit der ersten Auftrags-Position einzugeben. Falls Sie das vergessen haben sollten: geben Sie als eine weitere Pseudo-Position eine beliebige Artikel-Nummer ein (ohne Menge und ohne Preis) und dazu dann die fehlenden optionalen Eingaben. Abschluss mit **Enter-Taste.** 

Gew.Lieferdatum	00.00.00 = Kunde gibt kei > 00.00.00 = das vom Kund	n gewünschtes Lieferdatum vor en gewünschte Lieferdatum
v/n	v = vormittags n = nachmittags a = ab gewünschtem Liefer-Datu b = bis gewünschtem Liefer-Datu s = Selbstabholer-Auftrag	komplette Auswahl-Möglichkeiten siehe Funktions-Button T vor diesem Eingabefeld
Lieferstelle	für Anwender mit mehreren Liefe Zuordnung des Auftrags zu einer	erstellen kann (und sollte) hier bereits eine Lieferstelle erfolgen
Zusatztext	freier Text, der als auftrags-abhä Erscheint nur auf Lieferschein, ni diesen Textbereich vergrößern —	ingige Info für den Fahrer/Disponenten dient cht auf Rechnung. Mit Taste F2 können Sie soweit das Ihr Lieferscheinformular zulässt.

	Aufgabe: Typischen Eingaben im Zusatztext sind "bis 10 Uhr" oder "Erster Kunde". Nicht typisch sind hier z.B. "Langer Schlauch" oder "Nicht mit Hänger an- Fahren". Warum sind das keine typischen Angaben für den Zusatztext? Wo sind solche Informationen sinnvoller zu speichern?
Bestell-Nummer	Bestell-Nummer des Kunden; ACHTUNG: darf nicht mit #-Zeichen beginnen
Provision	Provisions-Angaben zur aktuellen Auftrags-Position; entweder werden diese Daten aufgrund der Stammdaten vorgeschlagen oder Sie setzen sie ein bzw. ändern sie ab. Reihenfolge v.l.n.r.: Provisionsempfänger, -Satz und –Basis Basis=1 Prov.Satz bezieht sich auf Mengeneinheit wie VK-Preis (z.B. Pro 100) Basis=2Prov.Satz versteht sich als Prozentsatz vom Rechnungs-Wert Basis=3Prov.Satz versteht sich als fixer Wert Basis=4Prov.Satz versteht sich als Prozent vom Rohertrag Basis=5Prov.Satz versteht sich als Prozent vom Wert der Rechnungszeile
Voll	<ul> <li>leer = keine Textangabe auf Lieferschein</li> <li>v = Textangabe "voll" auf Lieferschein (voll machen)</li> <li>g = Textangabe "genau" auf Lieferschein</li> <li>c = Textabgabe "circa" auf Lieferschein</li> <li>T Sonder-Position T-Auftrag; entspricht einem Verkaufs-Kontrakt; näheres siehe unter → 2.12 T-Aufträge</li> </ul>
Bar	<ul> <li>leer = keine Textangabe auf Lieferschein</li> <li>X = Textangabe "Bar" auf Lieferschein, dazu "und Rechnung" und Druck der VK-Preise</li> </ul>
Zoll	Angabe des Zollschlüssels für die Abgabe der Ware (nur bei Zoll-Artikeln)
Textbaustein	Einfügen eines $\rightarrow$ Textbausteins (Details siehe X-oil Dokumentation I)
BDatum	Bestelldatum des Kunden; normal setzt hier X-oil das Tagesdatum ein. Sie können hier jedoch auch ein abweichendes Datum einsetzen, wenn Sie z.B. eine Bestellung vom Anrufbeantworter oder eine, die beim Fahrer aufgegeben wurde, nacherfassen wollen.
Adr-Ergänzung	<ul> <li>Hier sind vor allem zwei Angaben hilfreich:</li> <li>L Eingabe einer einmalig abweichenden Lieferadresse; erscheint auf Lieferschein und Rechnung</li> <li>T Touren-Informationen und evtl. Kontrakt-Zuordnung</li> </ul>

### 2.5.3. Intervention

Nach Eingabe einer Auftragsposition kann es sein, dass X-oil eine Interventions-Meldung bringt, dh. der Auftrag verletzt eine der möglichen Grenzbedingungen (Limit-Überschreitung, Unter-Schreitung eines vorgegebenen Grenzpreises, Manipulation am Einstandspreis) und wird nun zwar gespeichert, muss aber über ein eigenes Interventions-Programm (01-02-10) von einer dafür autorisierten Person für die weitere Verarbeitung (Lieferscheindruck, Tourenplanung) freigegeben werden. **Ohne diese Freigabe bleiben Interventions-Aufträge in X-oil gesperrt !** (Siehe Button "Einstellung" und Dokumentation I, Punkt 7.1.4. "Steuerung Telefonverkauf)

### 2.5.4. Informationen in der Auftragserfassung

Der Bildschirm der Auftragserfassung ist reich an Informationen und Sie sollten sich einmal die Zeit nehmen, alle diese Informationen in Ruhe auszuwerten, um sie dann in der Praxis, abhängig von den Gegebenheiten des Kunden, Artikels und Auftrags auch sicher einsetzen zu können. Zunächst: die oberen Informationen des Kundenstatus bleiben jeweils erhalten.

– Positions-Nr. 01 – – Eingabe – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	Dealer		B Mummun		
Artikel <u>A</u> 1	Rechn	wert: 0	B-Nummer:	0	
Menge, Liter 0.00 2000	heizöl	Lt:	Kg:	GP:	0005800
Anzahl Stueck 0 /	Bestar	Lager: F12 8	6.400 Bestell:	33.000 <u>W</u> Di	spo: 0 <u>D</u>
VK-Preis EUR 0,00 Marge	33,45	Netto	Brutte		
Gew.Lieferdatum 00.00.00 v/n I	Lieferst. L 3 Liste Diskr	91,45 86,45	108,83 102,88		
Zusatztext-1	Grenz	76,45	90,98		
Zusatztext-2					
Bestell-Nr.					
Provision P 00 Wert 0,00 Basi	is <u>B</u> 0 2. Datem	Bezug BMenge LM	enge Marge	V-Preis	VII ZS
Voll/Bar V /	14110	1234	1234 7,50	50,00	000 0
Zollkz./Textbs. X 0 /	14100	10001	10001 1,28	44,00	001 0
Bestell-Datum 7 07 01 08	10090	5000	4500 56,00	56,00 61.09	001 0
Adr-Fraänza El	15050	3478	3478 -35,01	63,42	009 0
F2=Folge F3=Kalkul F4=Anfrage F6=Do	cking F7= K-Info F8=PA-Anz	ige F9=Sammbe	st F10=Abbruch	F11=Preis	F12=Bestand
Mindesreingabe: Artikel, Menge, Preis	X-oil / xo042	karl/	07.01.08 14:21		
2000	hier die Tankgrösse des a	aktuellen Kur	nden		
Rechn Wert	kumulierter Wert der akt	iellen Bestel	lu2a		
B-Nunamer	Buchungs-Nummer des a	ktuallan Auf	race		
			uays 	- 1-4	
	Grenzpreis (unterster eri	lubter verka	uispreis) des	aktuelle	IT AFTIKEIS
	heizöl	Lt:	Ka:	GP:	0005800
Mende Liter 0.00 2000					

Menge, Liter	0.00 2000	neizoi	Lt: Kg:	GP:	0005800
Anzahl Stueck		Bestand Lager: F12	86.400 Bestell:	33.000 <u>W</u> Dispo	): 0 <u>D</u>
Anzani Stueck	0		_	_	_
		Duries Net	4. D		

Bestand	Bestandszeile des aktuellen Artikels. Betonung: Bestand! Achten Sie hier also auf möglichen Zusammenhang des aktuellen Artikels zu zugeordneten Bestands- und Verkaufsartikeln. (Zur Erinnerung: Heizöl existiert oft mehrfach, zB. als normales Heizöl und als Premium, was aber normal nur ein Verkaufs-Artikel vom Bestands- Artikel Heizöl ist).
	kaufsartikel zu verstehen, also u.U. mehr als die des ausgewählten Artikel isoliert
W-Button	Anzeige aller Kunden-Bestellungen des aktuellen Artikels (auch hier wieder Bestands- und Verkaufsartikel)
D-Button	Anzeige aller Bestellungen bei Lieferanten
Preise Letzter Bezug	aktuelle Preise und Sonderpreise für diesen Kunden und diesen Artikel die letzten 3-5 Lieferungen des aktuellen Artikels an diesen Kunden
F2 F3 F4	Einblendung der möglichen Folge- und Info-Programme (siehe $\rightarrow$ 2.9.) Einblendung Kalkulations-Schema mit Variationen der Kalkulation (siehe $\rightarrow$ 2.9) Erfassung einer Preisanfrage (siehe $\rightarrow$ 2.8)
F8	Einblendung evtl. Preisanfragen zu diesem Artikel, Änderung der Anfragen und Umwandlung einer Preisanfrage in einen Auftrag
F9	Wechsel in die Sammelbesteller-Bearbeitung
F11	Übernahme des Listen- oder Sonderpreises in die Auftrags-Position
F12	Übersicht über die Lagerbestands- und Bestell-Situation des aktuellen Artikels

### 2.6. X-oil Telefonverkauf – Druck Lieferschein

Sie beenden die Erfassung eines Auftrages immer mit der normalen Ende-Taste **F10.** Der Auftrag ist damit endgültig abgespeichert. Es geht jetzt noch um die Frage, ob Sie sofort einen Lieferschein drucken wollen (was in der Praxis der häufigste Fall ist) und, wenn ja, in welcher Form.

- F10 keinen Lieferschein erstellen
- 2-6 sind Lieferschein-Optionen für den so genannten Bon-Lieferschein (schmales Format auf Formular-Papier); Muster erhalten Sie bei XPOINT. Diese Form wird heute nicht mehr bevorzugt
- 7-9 sind Lieferschein-Optionen für einen weitgehend formatfreien A4-Lieferschein. Muster dazu
- a-c erhalten Sie bei XPOINT. Wir empfehlen heute nur noch diese Version.

#### Bon-Lieferscheine (2-6)

- 2 Druck auf einen in X-oil definierten Standarddrucker
- 3 abweichender Drucker: danach Eingabe des Druckernamens
- **4** Ausgabe als "Lieferschein und Rechnung" auf Standard-Drucker (s.u.)
- **5** wie 4, aber auf abweichenden Drucker (s.u.)
- **6** mehrfach drucken; aus der Bestellung werden dann x Einzellieferscheine erzeugt, Druck auf den Standarddrucker

**zu 4 und 5**: hier erzeugt X-oil eine echte oder eine Schein-Rechnung in Abhängigkeit vom eingegebenen Abgangs-Lager:

- Abgangs-Lager = 001-999: es handelt sich um eine echte Faktura (z.B. Abholung); die Ware wird sofort vom Bestand abgezogen; wirkt wie eine Lieferschein-Rückerfassung, d. h. der Vorgang ist hinsichtlich Finanzbuchhaltung und Statistik abgeschlossen und braucht keine Nachbearbeitung mehr
- Abgangs-Lager = 000: es handelt sich um keine echte Fakturierung; es wird lediglich auf dem Lieferschein der Zusatz "und Rechnung" vermerkt und Warenwert, Mehrwertsteuer und Rechnungsbrutto ausgewiesen; tatsächlich bleibt der Vorgang intern eine normale Bestellung, die über die normalen Rückerfassungen Lieferschein zur Faktura freigegeben werden muss. Die Typische Anwendung hierfür ist der schlechte Zahler, der eine Lieferung nur erhält, wenn er die Zahlung der Rechnung vor Abgabe der Ware in Bargeld nachweisen kann; der Fahrer ist angewiesen, erst zu kassieren und dann abzulassen – hat der Kunde kein Bargeld erfolgt auch keine Lieferung und der Auftrag wird intern wieder storniert

#### A4-Lieferscheine (7-9, a-c)

- 7 Druck A4-Lieferschein auf einen dafür eingerichteten Standard-Drucker
- **8** abweichender Drucker, wird nach Aufruf der 8 zugeordnet
- **9** Ausgabe des Lieferscheines in die Listenverwaltung für späteren Ausdruck
- a Ausgabe als "Lieferschein und Rechnung" in die Listenverwaltung, Ausdruck später (auch hier besteht die Möglichkeit einer echten oder einer Pseudo-Rechnung, wie es oben unter Druckform 4 oder 5 beschrieben wurde, durch Angabe eines echten Lagers (001-999) oder als Lager-Nummer 000
- b Lieferschein und sofortige Freigabe über → Direktfaktura, Ausgabe über Standard-Drucker
- **c** mehrfach drucken; aus der Bestellung werden dann x Einzellieferscheine erzeugt, Druck auf den Standard-Drucker

### 2.7. X-oil Telefonverkauf – Ende Auftrag

Nach Druck des Lieferscheines ist der Auftrag beendet. der Anwender kann nun noch wählen zwischen vier verschiedenen Formen des weiteren Vorgehens:

- <u>1</u> Zurück zum Matchcode (das ist der normale "Ausgang")
- 2 Zurück zum Erfassen des nächsten Lieferscheines für den gleichen Kunden
- 1Zurück zum Matchcode (da2Zurück zum Erfassen des r3Zurück zum Kundenstatus4Ausgabe einer Auftragsbes
- <u>4</u> Ausgabe einer Auftragsbestätigung; für Kunden, die in ihrem Stammsatz eine Auftragsbestätigung vorgesehen haben, wird die Form 4 automatisch vorgeschlagen

### 2.8. X-oil Telefonverkauf – Preisanfragen

Die Erfassung einer Preisanfrage läuft zunächst einmal ab wie eine normale Bestellung, d. h.:

- Matchcode
- Kundenauswahl
- Eintritt in das Auftrags-Programm (Folgemaske 0)
- Eingabe Artikel, Menge und Preis

#### Der Unterschied zum Auftrag liegt jetzt alleine im Abschluss:

→ mit *Enter*-Taste würden Sie aus diesem Vorgang einen Auftrag machen.

→ mit **F4-Taste** machen Sie aus diesem Vorgang eine Preisanfrage.

Nach der F4-Taste geht ein weiteres Fenster auf, in welches Sie noch eingeben können:

- Bestimmung einer Wiedervorlage-Form nach
  - $\circ$  D = Datum
  - $\circ$  P = Preis
  - $\circ$  X = keine Wiedervorlage
- (D) Wiedervorlage der Anfrage zu bestimmtem Datum (31.12.49 = keine Wiedervorlage)
- (P) Wiedervorlage zu einem vom Kunden genannten Mindestpreis und/oder Höchstpreis;
   Sie sollten dazu auch ein Datum angeben, zu dem spätestens die Anfrage zur Wiedervorlage kommt, falls der (die) angegebene(n) Preis(e) nicht erreicht wird (werden)
- Text, um den Vorgang weiter zu beschreiben; benutzen Sie den Text so, dass jeder Mitarbeiter diesen Vorgang nach Wiedervorlage aufnehmen und weiter bearbeiten kann

#### Angebot / Bestätigung:

Nach Eingabe einer Preisanfrage bietet X-oil an, ob Sie dem aktuellen Kunden darüber ein schriftliches Angebot oder Bestätigung schicken wollen. Die Handhabung entspricht dann der der Auftrags-Bestätigungen des Telefonverkaufs.

#### Auswertung Preisanfragen:

Preisanfragen werden zunächst bei dem Kunden im Kundenstatus dargestellt. Sie können in beiden Ebenen des Telefonverkaufes über die Folgemaske (F2-p) im Detail angezeigt werden. Preisanfragen mit Wiedervorlage erscheinen automatisch in der Listenverwaltung am Tage ihrer Fälligkeit.

**F8** Wenn in der Auftragserfassung die F8 auf Signal steht (andere Farbe oder andere Darstellung als die anderen Funktionstasten), dann ist das die Aufforderung, die F8 zu drücken. X-oil stellt dann – nach Datum absteigend geordnet – den historischen Ablauf von Bestellungen (B), Anfragen (A) und Anfragen mit späterer Umwandlung in einen Auftrag (X) bei diesem Artikel dar. Sie können die A-Zeilen auswählen (Cursor auf/ab und Enter-Taste), um sie detaillierter zu betrachten und danach

durch F2-Taste den Inhalt ändern durch F3-Taste zur Umwandlung in einen Auftrag freigeben durch F7-Taste löschen

### 2.9. X-oil Telefonverkauf – Funktions-Tasten und Folge-Programme

#### F2-Taste

Innerhalb der Auftragserfassung ist die F2-Taste eine der hilfreichsten Funktionstasten, da sie eine ganze Reihe von Programmen anbietet, anhand derer der aktuelle Auftrag und/oder Kunde zu bearbeiten ist:

- **0** (voreingestellt) Telefonverkauf, Erfassung eines Auftrages oder einer Preisanfrage
- **1** Anzeige Offene Posten des aktuellen Kunden
- 2 Offene Bestellung
- **3** Statistik
- 4 Bearbeitung Kundenstammsatz des aktuellen Kunden
- 5 Absatzliste des aktuellen Kunden; darunter auch: Erstellen einer Rechnungs-Kopie
- **6** Wärmeservice-Vertrag
- 7 Gas-Tank
- 8 Leergut
- 9 Anzeigen und Pflege der Sonderpreise des aktuellen Kunden
- **a** Angebotserstellung
- **b** Besuchsberichte
- c Archiv Auftragsbestätigungen (Möglichkeit zu Änderung und erneutem Druck)
- e Entfernungswerk (vgl. dazu Anhang C zu dieser Dokumentation)
- **f** Kontrolle und Bearbeitung der zur Faktura anstehenden Bewegungen des aktuellen Kunden
- g LPG-Aufträge (Liquid Petrol Gas)
- i Anzeige und Bearbeitung der IWO-Daten I des Kunden
- j Darstellung der jüngsten Lieferung an diesen Kunden
- k Kundenkonditionen
- I Pflege Leihinventar des aktuellen Kunden
- n Pflege aller Notizen des aktuellen Kunden
- Einschalten des Pre-Planners für Anzeige der Mengen- und Termin-Situation im Gebiet des Kunden
- **p** Detail-Anzeige Preisanfragen des Kunden
- **q** Kontrolle und Bearbeitung der Stammdaten "Periodischen Lieferungen" des Kunden
- **s** Bearbeitung und Einteilung von Sammelbestellungen der Sammelbesteller-Gruppe (wenn aktueller Kunde einer Sammelbestellergruppe angehört)
- t Telefonbuch (weitere Telefonnummern des Kunden)
- **u** Update von Bestellungen dieses Kunden (Ändern, Löschen, Positionen zufügen, Einteilung Sammelbestellungen, Wiederholung Druck Lieferschein)
- v Archiv Oiltainer
- x X-TK Stammdaten (Tankstellen spezifischer Kundenstammanhang)
- **y** Wärmeservice-Auftrag
- **z** 12-Monats-Zahlplan
- A Artikel-Info
- I IWO-Daten II
- L Anzeige letzte Bezüge des Kunden komplett
- **O** Einschalten des PrePlanners von OptiTool
- P Preisblatt
- **S** Strom-Verkauf
- T Einschalten der Tourenplanung

Beachten Sie auch die Funktions-Tasten, die Ihnen durch die F2 verfügbar gemacht werden. Dazu gehören:

#### F3 Kalkulation

Mit F3-Taste öffnen Sie ein eigenes Fenster, in dem die Kalkulation der "flüssigen Ware" (Heizöl, Diesel, etc) dargestellt wird. Sie können in diesem Bild durch Eingabe der eingeblendeten Zeilen-Nummern auch Werte verändern und die Auswirkung dieser Veränderungen auf den Verkaufspreis bzw. die Marge sehen. Eine spezielle Eingabe ist unter Zeile=8 enthalten: Hier können Sie einen beliebigen Brutto-Gesamtwert ("Rechnungs-Wert") eingeben – von da aus rückwärts errechnet X-oil die entsprechende Menge und den VK-Preis. Benutzen Sie diese Möglichkeit also Immer bei Anfragen wie "Wieviel Heizöl bekomme ich für x Euro ?".



Nach Durchführung einer Kalkulation können Sie das Ergebnis, vor allem den ermittelten VK-Preis in die aktuelle Auftragsmaske übernehmen. Wenn Sie die Kalkulations-Methode 8 verwendet haben, dann wird auch die ermittelte Menge zurück übertragen in den Auftrag.

### 2.10. X-oil Telefonverkauf – Auswertungen

Die Auswertungen der über den Telefonverkauf erfassten Bestellungen sind alle im Menu 01-02 zusammengefasst.



Die Bestell-Übersicht erlaubt, für ausgewählte Kundenkreise und/oder Betriebsstätten und/oder Touren eine Übersicht des Auftragsbestandes anzuzeigen. In der ersten Anzeige finden Sie alle Artikel als Summe aller Bestellungen, unter "verplant" den Anteil, der durch eine Tourenplanung zugeordnet worden ist.

Als Abschluss dieser Anzeige bietet X-oil die Möglichkeit, sich Details zu einzelnen Kunden, Artikel, T-Aufträge und Sammelbesteller-Aufträge anzeigen zu lassen. Merke: Kunde = 000000 = "alle"; Artikel = leer = "alle".

### 2.10.2. Korrektur Bestellungen (01-02-03)

Die Korrektur von Bestellungen umfasst u.a. folgende Funktionen:

- Ändern von Bestell-Positionen
- Löschen von Bestell-Positionen
- Anhängen von Bestell-Positionen an einen bestehenden Auftrag
- Einteilung von Bestell-Positionen für Sammelbesteller
- Drucken oder Druckwiederholung als Lieferschein
- Drucken oder Druckwiederholung von Auftragsbestätigungen

Im Normalfall bevorzugen wir die Korrektur von Bestellungen über den Telefonverkauf, dort mittels der F2-Taste und der Folgemaske u (Update Bestellungen). Die gleiche Funktion wird aufgerufen mit diesem Programm, wobei zunächst zu definieren ist, welche(n) Auftrag/Aufträge man bearbeiten will. Dazu geben Sie entweder direkt die Lieferschein-Nummer ein oder Sie suchen den entsprechenden Bereich über Angabe Kunde (0 = alle) und/oder Artikel (leer=alle).

X-oil zeigt dann die einzelnen Aufträge an und Sie können anhand er vorgeschlagenen Fragen blättern, eine Position auswählen, mit Funktionstaste an einen Auftrag anhängen oder die Arbeit beenden. Wenn Sie sich für "Satz ändern" entscheiden, gibt X-oil Ihnen den gesamten Auftrags-Satz zur Bearbeitung (oder Löschung) frei. Taste F9=AB bedeutet: Auftragsbestätigung drucken.

Am Ende, nach Veränderung einer Auftrags-Position bietet X-oil an, jetzt einen neuen Lieferschein für diesen Auftrag zu erstellen. Das ist unabhängig davon, ob bereits schon einmal ein Lieferschein geschrieben worden ist (dann bleibt die Lieferschein-Nummer unverändert) oder nicht (dann erhält der Auftrag jetzt eine Lieferschein-Nummer). Die Auswahl der Lieferschein-Form entspricht der des Telefonverkaufes (s.o. unter 2.6.)

# 2.10.3. Lieferscheine (nach)drucken (01-02-04)

Dieses Programm erlaubt das Drucken oder wiederholte Drucken (Nachdrucken) von Lieferscheinen. Über die angezeigte Maske kann der Umfang der zu behandelnden Aufträge definiert werden:

Druckumfang	0 = nur Aufträge bearbeiten, für die noch kein Lieferschein erstellt wurde
	1 = alle Aufträge bearbeiten
Firma	Muss-Angabe
Kunde von-bis	Eingrenzung auf Kundenkreis
TPL-Nr von-bis	Eingrenzung auf Touren-Nummern (TPL = Tourenplan)
Fahrzeug v-b	Eingrenzung auf Touren, die bestimmten Fahrzeugen zugewiesen wurden
Lieferschein	Eingrenzung auf bestimmte Lieferschein-Nummern (für Druckumfang = 1)
Bestelldatum	Eingrenzung auf Bestelldatum von-bis
OPTITOOL	Eingrenzung auf bestimmte Touren aus OPTITOOL
Pre-Tour	Eingrenzung auf bestimmte Touren aus X-oil
Druck A4/St.	A = Druck auf A4-Format (entspricht in Druckform 7 im Telefonverkauf, s. 2.6.)
	S = Druck auf Standard (entspricht Druckform 2 im Telefonverkauf, s. 2.6.)
	Die Druckausgabe erfolgt in die Listenverwaltung.

Achtung: Dieses Programm gehört zum Tagesabschluss Ihres X-oil. Es ist am Ende eines jeden Arbeitstages aufzurufen in den Angaben: Druckumfang = 0 und Firmen-Angabe. Alle anderen Angaben sollten fehlen.

(Es gibt Organisations-Formen in X-oil, die diese Form des Tagesabschlusses nicht benötigen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie in diese Ausnahme gehören, dann halten sie sich sicherheitshalber an diese Form des Tagesabschlusses).

#### Aufgabe:

der Telefonverkauf schließt normal einen Auftrag ab mit F10 (Ende, Auftragspositionen sind gespeichert) und dann Wahl der Lieferschein-Form mit Ausdruck Lieferschein. Welchen Grund gibt es dann, dass XPOINT dieses Programm 01-02-04 zum Tagesabschluss bestimmt in der Form "Druckumfang = 0", d. h: Ausdruck von Lieferscheinen für alle Aufträge, für die bisher noch kein Lieferscheine erstellt wurde?

### 2.10.4. Liste tägl. Bestelleingang (01-02-05)

Wir empfehlen dieses Programm als weitere Stufe des Tagesabschlusses. Das Programm erzeugt ein Protokoll aller an diesem Tag eingegebenen Aufträge (soweit sie nicht schon fakturiert sind!) mit Ausweis der Gesamtwerte pro Artikel.

Firma	Muss-Eingabe
Datum	einzelner Tag
Artikel	leer = alle
	sonst Angabe eines einzelnen Artikels
Produktbereich	0 = alle
Hauptgruppe	00 = alle
von-bis Kunde	Kundenkreis
Verkäufer	00 = alle

Zwi-Summe(n) Dieser Block erlaubt es, aus dem gesamten Auftrags-Material, das Sie auswerten wollen, am Ende der Liste noch Zwischensummen zu bilden. Während x-oil immer am Ende der Liste pro Artikel eine Gesamtsumme mit Menge, Durchschnitts-Verkaufspreis, höchstem und niedrigsten Verkaufspreis bildet, können Sie mit der Angabe Zwi-Summe(n) diese Absummierung zusätzlich für bestimmte Abnehmergruppen vornehmen. U.U. wird damit die Preis-Kontrolle erleichtert: während z.B. in der Gesamt-Summe Heizöl der höchste und niedrigste Verkaufspreis sehr stark vom Durchschnittspreis abweichen kann (weil etwa Kleinaufträge für Ofenkunden ebenso enthalten sind wie Ganzzug-Partien für Händler) und somit wenig Aussagekraft hat, wäre das für eine Zwischensumme alleine auf Abnehmergruppe "Hausbrand" bezogen durchaus ein Mittel, um sehr schnell Preis-Ausreisser zu lokalisieren.

### 2.10.5. Tagesbericht Bestelleingang (01-02-06) Programme

Wir halten das für eines der wichtigsten Programme im Bereich der Kontrolle des Telefonverkaufs. Bei Anwahl des Programmes sehen Sie die aktuelle Auftrags-Situation für alle Verkäufer oder einzelne Verkäufer auf einen Blick.

#### Handhabung:

Firma	Muss-Angabe
Datum	normal der heutige Tag; geht aber auch zurück auf die letzten 5 Arbeitstage
Verkäufer	000 = alle

Es werden in der ersten Übersicht alle bis zu dieser Sekunde eingegebenen Aufträge angezeigt mit (von links nach rechts):

Produkt	Produkt-Nummer und Kurzbezeichnung
Menge	Gesamtmenge in Liter oder Kilo, je nach Produkt
ME	Mengeneinheit
Liste	durchschnittlicher gewichteter Listenpreis ("wie hätte verkauft werden sollen")
Verkauf	tatsächlicher durchschnittlicher Verkaufspreis ("wie ist verkauft worden")
Diff	Differenz zwischen Listen- und tatsächlichem Verkaufspreis in absoluten Euro
	(setzen Sie gedanklich über diese Spalte den Begriff "Verhandlungsverlust")
Einstp	momentaner Einkaufspreis
Rohertrag	Differenz aus tatsächlichem Verkaufspreis und Einkaufspreis in absoluten Euro

Bei Anzeigeform "alle Verkäufer" können Sie nun einfach durch die *Enter-*Taste die einzelnen Verkäufer (soweit sie an dem eingestellten Tag etwas verkauft haben) durchblättern.

**F2 Detail** Die F2-Taste erlaubt Ihnen, zu den angezeigten Gesamtwerten nun alle Aufträge (des angezeigten Verkäufers an dem eingestellten Tag) anzuschauen bzw. das auf bestimmte Artikel oder Hauptgruppen zu begrenzen.

### 2.10.6. Kontrolle Preisanfragen (01-02-07)

Ausdruck von Preisanfragen nach verschiedenen Kriterien:

Kennz.	a = alle
	w = nur die mit Wiedervorlage-Datum
von-bis	Nur Preisanfragen, die in diesem genannten Zeitraum erfasst wurden
Verkäufer	000 = alle
	> 000 = nur Preisanfragen dieses Verkäufers
Druck	J = Ausgabe als Liste
	N = Ausgabe nur auf Bildschirm

Innerhalb der Anzeige finden Sie dann noch die Möglichkeit, einzelne Anfragen mit der F3-Taste zu löschen.

- **Hinweis:** Eine weitere Form der Bearbeitung von Preisanfragen inkl. Änderung und Löschung ist im Telefonverkauf enthalten, wobei das sich dann immer auf den einzelnen aktuellen Kunden begrenzt:
  - über F2 und Folgemaske p können Sie die Preisanfragen, die zu dem aktuellen Kunden gespeichert sind, anzeigen
  - über F8 in der Auftragserfassung können Sie einzelne Preisanfragen, die zu dem aktuellen Kunden gespeichert sind, anzeigen, ändern und löschen

### 2.10.7. Bestellbestand nach Orten (01-02-08)

Das Programm erstellt eine nach Ortschaften sortierte Liste aller vorliegenden Bestellungen. Sie dient in kleineren Betriebseinheiten als Grundlage für eine Tourenplanung. Sie kann durch entsprechende Eingabe auf bis zu 10 Ortschaften eingegrenzt werden.

### 2.10.8. Bestellbestand älter x Tage (01-02-09)

Wir empfehlen dieses Programm dringend als **Wochenabschluss** zu fahren, d. h. alle 7 Tage einmal aufzurufen. Das Programm listet alle Aufträge auf, die älter als x Tage sind und noch nicht als ausgeliefert gemeldet sind. Dahinter steht die Grundüberlegung, dass der normale Durchlauf eines Auftrages von der Erfassung bis zur Rückmeldung des Lieferscheines z. B. 3-5 Tage beträgt – also sollten Aufträge, die z.B. nach 7 Tagen immer noch nicht als ausgeliefert gemeldet wurden, sehr genau kontrolliert werden.

#### Handhabung:

Firma Anzahl Tage	Muss-Angabe, 00 = alle Angabe von Anzahl Tagen; bei Verwendung dieser Option werden alle die Aufträge gedruckt, die X Tage nach ihrer Auftragserfassung (oder, wenn vorhanden, X Tage nach dem vom Kunden gewünschten Termin) noch nicht ausgeliefert wurden
oder	
gewünscht.Datum	Angabe des vom Kunden gewünschten Lieferzeitraums; bei Verwendung dieser Option werden alle Aufträge gelistet, deren vom Kunden gewünschter Liefertermin in dem genannten Zeitraum liegt und die bisher noch nicht ausgeliefert wurden
Verkäufer Hauptgruppe Artikel	Eingrenzung auf Kunden von bestimmten Verkäufern (000 = alle) Eingrenzung auf bestimmte Artikel-Hauptgruppen (00 = alle) Eingrenzung auf bis zu zwei einzelne Artikel

### 2.11. Sammelbestellungen

#### **Grundidee**

X-oil bietet insgesamt 10.000 Sammelbestellergruppen zu je max. 250 Kunden in einer Sammel-Bestellergruppe. In einer Gruppe unterscheidet X-oil zwischen einem "Häuptling" und den mitlaufenden "Indianern".

Das Zusammenstellen von SB-Gruppen kann sowohl über die Kundenstamm-Pflege als auch direkt im Telefonverkauf erfolgen. Ist ein Kunde Mitglied einer SB-Gruppe, so wird das im Telefonverkauf immer als "SBnnnn" (nnn = SB-Gruppen-Nummer) angezeigt.

Im Telefonverkauf wird von einem SB-Mitglied zunächst ein Mutter- oder Gesamtauftrag eingegeben. Dieser ist anschließend über eine Variante der "Korrektur Aufträge" auf die anderen Teilnehmer der Gruppe aufzuteilen. Abschluss ist dann das Erstellen aller Lieferscheine. Der Kunde, der den Mutterauftrag aufgibt, wird automatisch zum neuen Häuptling.

#### **Basis-Daten**

Die Sammelbesteller-Steuerung kommt mit den Normal-Funktionen von X-oil aus:

- Kundenstammsatz, dort Zuordnung zu einer SB-Gruppe über Feld "Sammelbest"
- Artikelstammsatz: in ihm ist vor allem die Produkt-Zuordnung zu beachten, wenn es erlaubt sein soll, dass zwischen Mutterauftrag und Einteilungen ein Produkt-Wechsel (normales Heizöl ←→ "Premium"-Heizöl) vorgenommen wird; Grundsätzlich kann Sammelbestellung mit jedem Produkt vorgenommen werden
- Auftragsverwaltung: Standard X-oil Telefonverkauf. Grundsätzlich kann dort jede vorhandene Bestellung als Mutterauftrag einer SB-Gruppe verstanden werden

### 2.11. Sammelbestellungen (Fortsetzung)

#### Aufbau von SB-Gruppen

- über Verwaltung Kundenstammdaten (04-02-01), dort Feld Sammelbest
- über Telefonverkauf:
- Maske Matchcode, dort F9=Sammbest
- Maske Kundenstatus, Folgemaske (F2) s
- Maske Auftragsverwaltung, Folgemaske (F2) s

#### Pflege einer SB-Gruppe

Die Pflege einer SB-Gruppe erfolgt hauptsächlich durch Funktions-Tasten:

F3 Löschen des markierten Kunden aus der SB-Grupp	e
---	---

- F4 Aufnahme eines neuen Kunden in die aktuelle SB-Gruppe
- F6 Zuordnen eines Häuptlings: markierter Kunde wird Häuptling
- F11 Sortierung des SB-Gruppe nach Strassen

#### Übersicht vergebene / freie SB-Nummern

Eine Übersicht über vergebene bzw. frei SB-Nummern erhalten Sie, wenn Sie in der **Matchcode**-Maske des Telefonverkaufes die **F9**-Taste (F9=Sammbest) drücken und dort statt einer SB-Nummer die 0000 eingeben:

X-oil zeigt ihnen die vergebenen SB-Nummern an. Mit **F2** können Sie in dieser Anzeige umschalten auf die Anzeige der z. Zt. freien SB-Nummern.

#### **Handhabung**

#### Mutter- oder Gesamtauftrag

Ausgangspunkt für Sammelbestellungen ist zunächst die Erfassung bzw. das Vorhandensein eines Mutter- oder Gesamtauftrages. Für X-oil ist das ein ganz beliebiger Auftrag (eine beliebige

Auftrags-Position), wie sie normal über den Telefonverkauf eingegeben wurde. Dieser Mutteroder Gesamtauftrag gilt als Auftrag des "Häuptlings" und wird nun für die Einteilung auf die in der SB-Gruppe enthaltenen "Indianer" benutzt.

### 2.11. Sammelbestellungen (Fortsetzung)

#### Handhabung (Fortsetzung)

#### **Einteilung**

Die Einteilung eines Mutter- oder Gesamtauftrages erfolgt über die Funktion "Korrektur Bestellung" durch Anwahl dieser Position über

- a) Telefonverkauf, Folgemaske F2 / u (Update-Funktion)
- b) Pfad 01-02-03

Markieren Sie die gewünschte Position mit Pfeil auf/ab und Enter-Taste und drücken danach **F9-Taste (F9=Sammb).** X-oil speichert die ausgewählte Position im Hintergrund und verzweigt in das Programm zur Pflege der Sammelbesteller-Gruppen.

F3 = Löschen des markierten Kunden aus der SB-Gruppe

F4 = Neuaufnahme weiterer Kunden in die aktuelle SB-Gruppe

#### F9 = Auftrag einteilen

Nach F9 können Sie in alle angezeigten Positionen die Einzel-Mengen und Preise eingeben:

- Datum gewünschtes Lieferdatum des Kunden
- Artikel: leer = keine Einteilung für diesen Kunden; oder Angabe einer Artikel-Nummer. Erlaubt ist hier jeder Artikel, der mit dem Ursprungs-Artikel in der gleichen Hauptgruppe ist und der mit dem Ursprungs-Artikel über das Feld "Bestands-Artikel" logisch verbunden ist
   Menge 0 = keine Einteilung für diesen Kunden
- Preis Null-Preis oder Preiseingabe

Die Ursprungs-Menge des Mutter-Auftrags wird oben, die Gesamt-Einteilungs-Menge wird unten angezeigt. Die **Einteilungs sollte von der Ursprungs-Menge um nicht mehr als 10 % abweichen, sonst wird die Einteilung kritisch.** Sollte das der Fall sein, so warnt X-oil den Anwender und übergibt ihm die Entscheidung über das weitere Vorgehen:

- V Verbuchen trotz Abweichung; der Gesamt-Auftrag ist dann damit erledigt
- **N** Nicht verbuchen, Abbruch der gesamten aktuellen Einteilung
- T Verbuchen als Teil-Einteilung; es werden später weitere Einteilungen erwartet ! Sollten Sie diese Möglichkeit wählen, dann bleibt der ursprüngliche Gesamt-Auftrag mit der Restmenge stehen und wird intern mit einem "X" markiert (Bedeutung: hier werden weitere Einteilungen erwartet). Dieses X sehen Sie in verschiedenen Programmen wie Update Aufträge, Bestellübersicht (01-02-02), Kontrolle Aufträge (01-02-09)

#### Einteilungen als Lieferscheine drucken

Am Ende bestimmen Sie, ob und wie jeder einzelne Einteilungs-Auftrag als Lieferschein zu drucken ist. Dafür stehen Ihnen die aus dem Telefonverkauf bekannten Optionen zur Verfügung.

### 2.12. T-Aufträge

#### **Allgemeines**

T-Aufträge in X-oil sind im Grunde Großaufträge eines Kunden, die dieser im Laufe der Zeit partien-weise geliefert bekommt oder abholt. Sie wirken wie ein <u>Verkaufs-Kontrakt.</u> T-Aufträge sind in X-oil nur für "flüssige Ware" (Heizöl, Diesel, Benzin, …) vorgesehen, nicht für "gepackte Ware".

#### **Typischer Ablauf:**

- → Eingabe eines Gesamtauftrages (T-Auftrages) erfolgt im Telefonverkauf zunächst ganz normal. Kennzeichen eines T-Auftrages: Feld Voll = T
- → Normale Beziehung zur Kontraktverwaltung wie jeder andere Auftrag auch
- → Einzellieferungen aus T-Auftrag werden über Mengenkontrolle (01-04-05) oder Direktfaktura (01-04-06) abgewickelt
- → Die Summe aller Einzellieferungen darf den T-Auftrag nur um max. 10 % übersteigen

#### Problematik: automatische Löschung von T-Aufträgen:

Ein T-Auftrag löscht sich nur dann alleine, wenn die Summe der Einzellieferungen den T-Auftrag übersteigt (inkl. der möglichen Überziehung von 10 %) oder ein max. abholbarer <u>Rest von 3.000</u> Litern bleibt. Das ist aber in der Praxis recht problematisch und X-oil kann oft nicht erkennen, wann es einen T-Auftrag löschen kann. Wenn z.B. ein T-Auftrag 120.000 Ltr. umfasst (plus 10 % = 132.000 L) und 122.000 Liter abgeholt sind, dann besteht ein theoretisch noch abholbarer Rest von 10.000 Litern. Die Frage ist: werden diese 10.000 Liter noch ausgenützt oder ist dieser T-Auftrag als erledigt zu betrachten – eine Frage, die der Anwender entscheiden muss

## 2.12. T-Aufträge (Fortsetzung)

### Handhabung in X-oil:

Telefonverkauf	Ein Auftrag wird zum T-Auftrag, wenn Feld "Voll" auf T gestellt ist
Update Bestellung	<ul> <li>→ In der Einzelanzeige wird die Gesamt-Menge eines T-Auftrage und die Restmenge (= die noch nicht abgeholte Menge) ausgewiesen</li> <li>→ Über Feld "T-Auf" kann man theoretisch aus jedem Normal-Auftrag einen T-Auftrag bzw. aus jedem T-Auftrag ein Normal-Auftrag machen</li> </ul>
Löschen T-Auftrag in Update Bestell- ungen (s.oben)	<ul> <li>F11: ein T-Auftrag ist abgearbeitet und soll ohne jede weitere Nebenwirkung (vor allem nicht zur Kontraktverwaltung) gelöscht werden. Diese Form ist nur möglich, wenn die Restmenge &lt; 10 % der ursprünglichen Gesamt-Menge ist</li> <li>F7: Wird ein T-Auftrag mit F7 gelöscht, dann ist das die normale Löschung mit Querbuchung in anderen Bereichen (z.B. Kontrakt-Verwaltung). Diese Form ist nicht ganz ungefährlich, vor allem, wenn aus diesen T-Auftrag heraus schon Auslieferungen erfolgt sind!!</li> </ul>
Lieferschein	Es ist dem Anwender überlassen, ob er für den T-Auftrag auch einen Lieferschein druckt. Für die Weiterverarbeitung über Direktfaktura wäre das erforderlich, die Mengenkontrolle käme ohne Lieferschein aus.
Bestell-Übersicht	In der Bestell-Übersicht (01-02-02) sind T-Auträge in Detail-Anzeige in der Spalte TA extra gekennzeichnet, die dargestellte Menge ist immer die Restmenge (Gesamtmenge ./. Auslieferungen). Über einen eigenen Schalter wird die Anzeige alleine auf T-Aufträge beschränkt
Direktfaktura	Die Direktfaktura (01-04-06) erlaubt Faktura von T-Aufträgen; dazu sollte allerdings der T-Auftrag selbst eine Lieferschein-Nummer haben. Den Zugriff auf einen T-Auftrag erkennt der Anwender an einem eingeblende- ten Fenster mit den Angaben zur T-Menge, bereits gelieferten Mengen und der noch zu fakturierenden Restmenge.
Mengenkontrolle	<ul> <li>Auch hier benutzt man ganz normal die Lieferschein-Nummer des T-Auftrages, wenn ein Lieferschein vorliegt. Diese Nummer kann für Einzellieferungen so oft benutzt werden, bis die Summe der Einzellieferungen die Gesamtmenge um max. 10 % überstiegen hat.</li> <li>Liegt für den T-Auftrag keine Lieferschein-Nummer vor, dann hilft man sich wie folgt:</li> <li>F9 = Suchen dient zum Suchen von Aufträgen anhand von diversen Kriterien (Kunde, Artikel, Hauptgruppe etc.) und weist die Lieferschein-und vor allem die sog. B-Nummer aus. Markieren der gesuchten Pos mit Cursor auf/ab und Enter</li> <li>B-Nummer: hat der gesuchte (T-)Auftrag keine Lieferschein-Nummer, dann bearbeitet man ihn in der Mengenkontrolle anhand der angezeigten B-Nummer: diese eingeben und Funktionstaste F6 benutzen: dieser Auftrag erhält nun eine künstliche interne Lieferschein-Nummer (B-Nummer plus 10.000) und wird zur Mengenkontrolle freigegeben</li> </ul>
# 3. X-oil Tourenplanung

In X-oil sind eine Reihe von Programmen eingebaut, die die Tourenplanung Ihres Fuhrparks unterstützen. Das beginnt bereits im Telefonverkauf mit dem so genannten Pre-Planner, setzt sich über die SR-Planung und die Tourenplanung fort und endet (außerhalb von X-oil) in den Windows-Systemen X-map Dispo sowie der Kooperations-Software OptiTOOL.

- **Grundlage 1:** Speziell für den Einsatz des Pre-Planners und der SR-Planung ist eine saubere Einteilung der Kunden in die Tourenplanungs-Gebiete unablässig. (Vgl. dazu die Dokumentation). Diese basiert in der Regel auf der → Ortetabelle, die heute bei einem modernen X-oil System einfach zur normalen Grundlage gehört.
- **Grundlage 2:** Bei dem weitergehenden Einsatz von X-map Dispo bzw. OPTITOOL ist zusätzlich zu beachten, dass einmal auf eine saubere Stammdatenpflege (speziell der Kunden-Adressen) zu achten ist und dann die Auftragserfassung im Telefonverkauf in einigen Bereichen strenger zu handhaben ist als ohne Einsatz dieser Software-Pakete. Damit ist speziell die **F6=Dock** Taste gemeint, die Datums-, Zeit- und Adress-Angaben in einer genormten Form in einen Kundenauftrag übernimmt nur damit können die Systeme X-map Dispo und OPTITOOL korrekt arbeiten.

Die einzelnen Teile des Dokumentations-Abschnittes "Tourenplanung" sind:

- 3.1. X-oil SR-Tourenplanung
- 3.2. X-oil PrePlanner
- 3.3. Tourenplanung
- 3.4. X-map Dispo
- 3.5. OPTITOOL
- 3.6. Schmierstoff-Tourenplanung

### 3.1. SR-Tourenplanung

Grundidee der SR-Tourenplanung ist die Einteilung des gesamten Ausfuhrgebietes über Sektoren und Radianten in max. 100 Ausfuhrflächen. Im Idealfall geht man dabei davon aus, dass die Zentrale im Kreis-Mittelpunkt des Ausfuhrgebietes liegt. Die Sektoren sind dann – von diesem Mittelpunkt ausgehend – die Unterteilung des Kreise in max. 10 Strahlen (ähnlich den Tortenstücken). Die Radianten stellen konzentrische Kreise um den Mittelpunkt dar und wirken wie Entfernungs-Ringe.

Insgesamt wird das Ausfuhrgebiet in max 10 Sektoren und in max. 10 Radianten eingeteilt, was logischerweise max. 100 Ausfuhrflächen ergibt. Diese max. 100 Ausfuhrflächen werden als Gebiets-Nummern 00 bis 99 im Kundenstammsatz im dafür vorgesehenen Feld "Gebiet" hinterlegt.

Die SR-Tourenplanung ist ein <u>Hilfsprogramm</u> innerhalb der Tourenplanung von X-OIL. Sie zeigt die aktuelle Verteilung der vorliegenden Kundenaufträge in allen 100 Ausfuhrflächen auf einem Bildschirm und zeigt so dem Disponenten die Verteilung an. Anhand dieses Bildschirmes sind Massierungen ebenso schnell zu erkennen wie die Aufträge, die als "Ausreiser" für die Disposition sehr ungünstig liegen.

**Betriebsstätten:** streng genommen existiert in X-oil dieses SR-Schema pro Betriebsstätte Damit ist es möglich, die Unterteilung des Ausfuhrgebietes auf bis zu 98 Betriebsstätten auszudehnen, was vor allem dann Sinn macht, wenn dahinter auch unabhängige Fuhrparks stehen.



# 3.1. SR-Tourenplanung (Fortsetzung)

Für den Einsatz der SR-Tourenplanung ist also ganz entscheidend die durchgängige Pflege des Feldes **Gebiet** im Kundenstammsatz. Folgender Aufbau ist für den Einsatz der SR-Planung zwingend:

S	R		
---	---	--	--

**S** = **Sektor-Nummer** und erste Stelle des Gebiets-Schlüssels **R** = **Radianten-Nummer** und zweite Stelle des Gebiets-Schlüssels

Die Stellen 3 und 4 sind leer bzw. haben für die SR-Planung keine Bedeutung!!



- Feld "Gebiet" 2-stellig!
   Stelle 1 = Sektor
- 3. Stelle 2 = Radiant

# Die Plege des Gebiets-Schlüssels im Kundenstamm wird die meisten Probleme machen:

- a) die erstmalige Initialisierung aller Kundenstammsätze ist sehr aufwendig (je nach Zahl der Kunden)
- b) die weitere, kontinuierliche Pflege bei Neuanlagen muss unbedingt gewährleistet sein

Lösung: Einsatz der Ortetabelle

Eine wesentliche Erleichterung sowohl in der Initialisierung Ihres Kundenstammes als auch in der weiteren Pflege stellt die Ortetabelle dar.

#### Sie sollte in einem modernen X-OIL-System Pflicht sein!

Alle Kundenmerkmale, die auf der Geographie aufbauen, wie z.B. das Gebiet, sind über die Ortetabelle pflegbar und steuerbar

39



# 3.1. SR-Tourenplanung (Fortsetzung)

### <mark>Aufruf</mark>

Die Anwendung der SR-Tourenplanung ist eingebaut in den Telefonverkauf von X-OIL bzw. exakter in die Programme der Tourenplanung, die ja aus dem Telefonverkauf heraus aufgerufen werden können.

a) Telefonverkauf / Erfassung Bestellung

- $\rightarrow$  F2=Folge  $\rightarrow$  T Tourenplanung  $\rightarrow$  F9=SR-Planung
- b) Tourenplanung (alt) (01-03)  $\rightarrow$  F9=SR-Planung
- c) Tourenplanung (neu) (01-02-11)→ F12=SR-Planung
- d) PrePlanner: Telefonverkauf  $\rightarrow$  F2=Folge  $\rightarrow$  o PrePlanner  $\rightarrow$  F9=SR-Plan

#### Ziel und Aussage:

Die Aussage der SR-Tourenplanung ist, die Verteilung der vorliegenden, noch auszuliefernden Kundenbestellungen auf einem (!) Bildschirm sichtbar zu machen und so vorliegende Massierungen von Aufträgen ebenso darzustellen wie Ausreisser, d. h. Gebiete, die weitab von den anderen vorhandenen Aufträgen liegen und so teure Stichfahrten signalisieren.

Da die Darstellung des Auftragsbestandes entsprechend der SR-Gebiete in einer SR-Matrix erfolgt, kann der Disponent ebenso wie der Verkäufer auf einen Blick die möglichen Touren erkennen:

- 1. Aufträge, die in einer senkrechten Spalte stehen, bieten sich an als eine Tour vom Mittelpunkt des Kreises aus entlang einem Sektor.
- 2. Aufträge, die in einer waagrechten Spalte stehen, bieten sich an als eine Tour, die im Kreisbogen gefahren werden kann.

Solche Touren zeichnen sich also durch günstige Kosten aus, da in ihnen relativ viele Kunden auf engem Raum zusammen liegen.

Über die Aufruf-Parameter der SR-Tourenplanung lässt sich die Aussage auf einzelne Betriebsstätten begrenzen oder auf alle Kunden ohne Berücksichtigung der Betriebsstätten-Organisation ausdehnen.

# 3.1. SR-Tourenplanung (Fortsetzung)

Die SR-Planung kennt nur sehr wenige Parameter zur Beeinflussung des Ergebnisses:



Angabe Untergruppe (000=alle) Angabe Hauptgruppe (00=alle) Angabe Produktbereich (0=alle) Doppelpunkt als Initial-Zeichen

so baut X-OIL in Ihre aktuelle SR-Planung alle Artikel des Produktbereiches 1 und der Hauptgruppe 02 ein, ohne Berücksichtigung von Untergruppen

# 3.2. Preplanner

### **Grundidee**

Der X-OIL Pre-Planner ist ein <u>Hilfsprogramm im Telefonverkauf</u>, der dem Anwender einen schnellen Überblick über die momentane Auftrags-Situation gibt für das Gebiet bzw. für den Postleitzahlen-Bereich des aktuellen Kunden.

Ziel soll sein, Termin-Wünsche eines Kunden mit den vorhandenen Aufträgen und deren Terminen abzugleichen und evtl. bereits in der Bestell-Annahme zu beeinflussen.

### **Basis-Daten**

Der X-OIL Pre-Planner benötigt die folgenden Basis-Informationen für seine Arbeit:

- $\rightarrow$  vorhandene, noch nicht ausgelieferte Bestellungen
- → Einteilung dieser Bestellungen in Kunden-Wunsch-Termine (Option)
- $\rightarrow$  Einteilung der Kunden nach Postleitzahl ( $\rightarrow$  siehe Kundenstamm)
- → Einteilung der Kunden nach Gebiet (→ siehe Kundenstamm)
   (hier wird die Gebiets-Einteilung enstprechend der → SR-Tourenplanung
   dringend empfohlen und bevorzugt; ohne SR-Planung können Sie jede andere Gebietseinteilung nehmen, vermutlich mit nicht so optimalem Ergebnis
- → Festlegung der Artikel, für die eine Pre-Planung zu machen ist

### **Steuerung**

Während der Anwendung des Pre-Planners sind durch Änderung folgender Parameter entsprechend geänderte Aussagen und Informationen möglich:

- → Wechsel von Pre-Planning von Basis Postleitzahlen auf Basis Gebiete und
- → umgekehrt von Basis Gebiet auf Basis Postleitzahlen
- → Vergrößerung/Verkleinerung der Planungs-Fläche durch Verkürzung bzw. Verlängerung der Anzahl Stellen von Postleitzahl/Gebiet
- → Eingrenzung auf Betriebsstätte des Kunden oder ohne Betriebsstätten-Eingrenzung
- $\rightarrow$  Zusammenstellung der Artikel, die zu berücksichtigen sind
- → Detail-Darstellung einzelner Planungs-Fenster (Aussage: welche Kunden-Bestellungen sind darin enthalten)

### 3.2. Preplanner (Fortsetzung)

#### <mark>Aufruf</mark>

Der X-OIL Pre-Planner hat keinen eigenen Aufruf über einen Pfad. Er ist eingebaut in den Telefonverkauf und dort jeweils über die F2-Taste als Folgemaske o anzuwählen.

Telefonverkauf → F2=Folge → o Pre-Planner (XOIL)

#### **Handhabung**

Bei Aufruf des Pre-Planners erscheint zunächst die von Ihnen als Standard hinterlegte Auswertung (haben Sie noch nichts hinterlegt, dann arbeitet der Pre-Planner für Artikel 1 (EL) und 2 (DK) sowie nach Postleitzahlen). Folgende Veränderungen sind im Anzeige-Bild möglich:

Stellen	Durch Vergrößerung der Stellenzahl verkleinern Sie das Planungsgebiet und
	umgekehrt. (Ist Ihr Standard z.B. die ersten 3 Stellen der Postleitzahl und Sie
	erhöhen diese Zahl auf 4 oder 5, dann fallen automatisch Ortschaften aus der
	Planung heraus)

**Direkte PLZ** Damit können Sie die Planung sofort auf bestimmte Postleitzahlen zuschneiden. Standard: die Postleitzahl/Gebiet des aktuellen Kunden wird verwendet

Die weitere Handhabung erfolgt über Funktionstasten:

F2 Einstellungen: regelt Planungsgrundlage (PLZ/Gebiet), Betriebsstätte und Artikel

	P G	Pre-Planner arbeitet auf Basis Postleitzahl Pre-Planner arbeitet auf Basis Gebiet				
	Betriebsst.	J = PrePlanner berücksichtigt nur Kunden, die die gleiche Betriebsstätte haben wie der Ausgangs-Kunde				
		N = PrePlanner arbeitet betriebsstätten-neutral				
	Stellen	Anzahl der Stellen aus PLZ/Gebiet, die für die Planung benutzt werden sollen. Je weniger Stellen (von links ausgehend) Sie angeben, desto				
		größer wird logischerweise das Planungs-Gebiet)				
	Artikel	Hier geben Sie an, welche Artikel sie zusätzlich zu den Standard- Artikeln als Heizöl (1) bzw. als Diesel (2) bearbeitet haben wollen				
F3 F4 F9	Detail-Darstellung eines der oben angezeigten Heizöl-Fenster Detail-Darstellung eines der oben angezeigten Diesel-Fenster Umschaltung in die → SR-Tourenplanung					

#### **Pre-Planner Muster:**

Das Muster zeigt je drei vorhandene Planungstage für Heizöl und Diesel. Insgesamt stehen maximal 10 Planungstage zur Ansicht

🎦 X-oil Preplan	ner						_ <u>8 ×</u>
💡 🛈 🗙 🎕							
<mark>Gebiete</mark> 23 Pos: 18	Bremen						
Heizoel gewDatum Anzahl Liter vormittag nachmitt frei verplant	HL 1 00.00 02 10000 0 0 10000 0	HL 2 08.01 15000 15000 0 15000 0	HL 3 09.01 03 129000 0 0 129000 0		<b>→</b>		
Diesel gewDatum Anzahl Liter vormittag nachmitt frei verplant	DK 1 09.01 03 64100 12000 52100 64100 0	DK 2 10.01 02 13000 0 5500 13000 0	DK 3 11.01 02 56700 56700 0 56700 0				
Gebiet-St	ellen: 2 od	er direkte G	biete				
F1=Hilfe	F2=Ei	nstellung	F3=HL-De	tail F4=DK-Detail F9=	SR-Plan F10=En	de	
Weiter mit F-	Tasten oder	F10=Ende		X-oil / x	o211 karl/	07.01.08 14:38	

# 3.3. Tourenplanung

In X-oil existieren zwei Formen der Tourenplanung. Die eine ist mehr orientiert nach X-oil Docking, die andere mehr nach der Kontraktverwaltung. In der Schulung bzw. nach Beratung mit X-oil erhalten Sie die für Sie geeignetere Tourenplanung samt Dokumentation.

# 3.4. X-map Dispo

X-map Dispo ist eine von XPOINT Software GmbH eigenentwickelte Tourenplanung auf der Basis eines Map+Guide-Systems. Die Kundenaufträge werden dazu auf einem Window-PC in der Landkarte dargestellt, grafisch unterschieden nach Produkten, Auftragsgrößen und Terminen. Der Disponent kann durch einfaches Anklicken von Aufträgen sehr schnell und fehlerfrei Touren erkennen und zusammenstellen, diese verändern und neu verplanen. Fertige Touren gibt er an X-oil zurück, wo dann – je nach Verarbeitungs-Tiefe – die Lieferscheine einer Tour komplette gedruckt oder diese Tour im Docking direkt auf den Bordcomputer der Fahrzeuge übertragen werden.

# 3.5. OPTITOOL OIL/3

OPTITOOL OIL/3 ist ein Produkt der uniopt-AG. Es wird deutschlandweit von XPOINT Software vertrieben, installiert, geschult und gewartet. OPTITOOL geht einen wesentlichen Schritt weiter als die oben dargestellte X-map Dispo: OPTITOOL errechnet und plant die Touren selbständig nach verschiedenen Gesichtspunkten (Menge, Kosten, Zeit).

# 3.6. Schmierstoff Tourenplanung (01-02-12)

Für X-oil Anwender mit erheblichem Schmierstoff-Aufkommen ist dieses Programm für die Touren-Planung von Schmierstoff-Aufträgen gedacht. Sein Hauptzweck ist, die vorliegenden Schmierstoff-Aufträge zu ermitteln und als Auslieferungs-Tour vorzuschlagen, soweit sie mengenmäßig durch den Lagerbestand gedeckt sind.

#### Datenauswahl:

Firma Produktbereich(e) Hauptgruppe(n) Lager	Muss-Angabe Bestimmung des Artikelumfanges nach Produktbereich und Hauptgruppen (00 = alle) Angabe des zu verarbeitenden Lagers: es werden nur die Bestände des hier angegebenen Lagers berücksichtigt; 000 = es werden keine Lagerbestände berücksichtigt
Vorschau	Angabe Tageszahl. Die Planung berücksichtigt dann nur Bestellungen, deren Auslieferung in den nächsten x Tagen erfolgen soll. Bei Angabe der L-Dispo entsprechend die Lieferungen, die in den nächsten x Tagen erwartet werden
Sortierung	<ul> <li>0 = nach gewünschtem Datum und innerhalb Datum nach Alphabet</li> <li>1 = nach Bestelldatum und Ort des Kunden</li> <li>2 = nach Umsatz (Aufträge mit höchstem Umsatz haben Priorität)</li> <li>3 = nach Menge (Aufträge mit großer Menge haben Priorität)</li> </ul>
L-Dispo	j = Lieferanten-Dispositionen berücksichtigen (Bestell-Aufträge an Lieferanten n = Lieferanten-Dispositionen nicht berücksichtigen
F9	Bereits verplante Touren anzeigen / löschen

# Datenanzeige und Datenbearbeitung

Aus dem oben genannten Datenumfang werden alle Aufträge angezeigt, für die noch keine Schmierstoff-Tour geplant wurde. Aufträge, die Touren bereits zugeordnet sind, werden nicht mehr angezeigt.

**Beachte:** Der vorhandene Bestand wird entsprechend der gewählten Sortierung positions-weise von oben nach unten abgetragen. Wenn dann eine Position bestands-mäßig nicht mehr gedeckt ist, dann wird das Bestandsfeld in dieser Zeile rot markiert.

Steht in der Spalte "Aktion" eine Raute (#), dann bedeutet das: dieser Artikel ist – durch welchen Auftrag auch immer – ingesamt (!) nicht abgedeckt.

Datenauswa	ahl Produktbereich	Hauptgrp 3	4 5	0 0	Lager	1 Vorsc	hau 0	Sort 0	L-Dispo (j	/n): J
L-Datum										
KundNr			LiefNr	Artikel	B-Menge	B-Stck	Bestand I	3-Datum L	-Datum	Aktion
018370 Kaus 090604 Kalti 014454 Joac 014454 Wern 000123 Wern 00123 Wern 000123 Wern 000123 Wern	sche HochTief Alt brunner GmbH chim Kress Ludwig ner Schneider S Fassadenbau Da ner Schneider ner Schneider	Augsburg Haunstetten Augsburg Gersthofen Friedberg Gersthofen Gersthofen	7797 7747 7245 7245 106268 106268 7814 106279 106269 106269 106270	5722 9003 5742 5511 5511 9003 9003 5511 7511 9003 5812	20 1 20 300 12 60 120 180 20 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 2 5 12 60 2 3 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9 206 10 3 193 -4 0 133 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	130907 110907 220807 171007 161007 161007 171007 161007 161007 161007	130907 121007 221007 231007 231007 231007 241007 000000 000000 000000	# # #
F1=Hilfe     F2=vorw     F3=rueckw     F4=Bestand     F6=Kunden     F9=Tour fertig     F10=Ende										
tionon oing	ahan haw Hilfa yal		•		V all ( va06	·0	1 a a 1/20 E	47.40.0	7 00.00	

Δ	ktin	ns-S	nal	to
	IX LI U	113 3	pui	

t,T = diese Position in Tour übernehmen

a,A = diese Position im Detail anzeigen

- I,L = kompletten Auftrag löschen
- x,X = diese Einzelposition löschen
- r,R = diese Einzelposition rückstellen (aus aktuellem Auftrag herauslöschen und als neuen Auftrag wieder aufnehmen)

#### Funktions-Tasten:

- F2/F3 vorwärts / rückwärts blättern
- **F4** Bestände aller vorkommenden Artikel anzeigen mit (v.l.n.r.):
  - (01) Lagerbestand
  - (02) L-Dispo: Bestellbestand beim Lieferanten
  - (03) Menge der bereits tour-verplanten, aber noch nicht ausgelieferten Bestellungen
  - (04)Bedarf aller noch zu tour-verplanenden Aufträge
  - frei: Über- oder Unterdeckung, die sich ergibt aus:
    - (01) + (02) (03) (04)

 F6 Anzeigeform ändern: Wechsel zwischen Kunden-Gesamtauftrag und Einzelposition
 F9 Tourenzusammenstellung fertig: diese Taste erzeugt eine neue Anzeige, in der nur noch die mit "t" markierten Aufträge stehen: F6 = Planung verwerfen und neu verplanen F9 = Tour abschliessen und speichern
 Sort Wechsel der Sortier-Folge (s.o.) und damit natürlich auch der Priorität der Bestands-Zuordnung und -Verteilung

# 3.6. Schmierstoff Tourenplanung (01-02-12) (Fortsetzung)

1

ieferscheine adeliste	Nach d ist nocl	er Freigabe und Speicherung einer Tour mittels der F9-Taste I die Frage des Lieferschein-Ausdruckes und der Ladeliste zu klären:
	F10	keinerlei Druckausgabe
	0 2 3 7 8 9	keine Lieferscheine diese Angaben entsprechen den Standards der Lieferschein- ausgabe, wie sie auch im Telefonverkauf verwendet werden (siehe dazu auch 2.6. in dieser Dokumentation)
	Ladelis	j = nach Ausdruck Lieferscheine auch Ladeliste drucken n = keine Ladeliste drucken

# 4. X-oil Bestandsführung

### 4.1. Vorbemerkungen zur Bestandsführung

#### 4.1.1. Artikelstamm

Im Artikelstammsatz ist festgelegt, ob für einen Artikel überhaupt eine Bestandsführung durchgeführt werden soll oder nicht. Verwenden Sie dazu im  $\rightarrow$  Artikelstammsatz unter Basis-Daten den entsprechenden Schalter "Bestandsführung".

Weiterhin legen Sie im Artikelstammsatz fest, ob der Bestand für einen Artikel unter seiner eigenen Nummer oder unter einem anderen Artikel zu führen ist – diese Festlegung machen Sie im Artikelstammsatz in den Artikelkoppelungen. Artikel, die bestands-mäßig unter einem anderen Artikel geführt werden (zB. oft Premium-Heizöl wird unter Heizöl geführt), werden in X-oil allgemein als Verkaufs-Artikel bezeichnet.

#### 4.1.2. Lagerstellen (04-04-01)

Für die Bestandsführung benötigen Sie zwei Formen von Lägern, die Sie im Pfad 04-04-01 pflegen können:

- Eigenläger: sind die Läger, in denen Sie eigene Ware bestandsmässig führen Das können echte Läger sein oder auch Pseudoläger für die zwischenzeitliche "Lagerung" von Strecken- oder Spülmengen
- Fremdläger: sind Lieferstellen, aus denen Sie Ware abholen oder aus denen Sie beliefert werden (Raffinerien, Schmierstoff-Verteiler etc)

Für Eigenläger empfehlen die Lagernummern 001-099 zu verwenden, für Fremdläger die Nummer 100-998. Im Stammsatz 04-04-01 ist dann jeweils anzugeben:

LagernameName des Lagers, BezeichnungLagertypE = Eigenlager / F = FremdlagerKennz.2/3nur verwenden in Absprache mit XPOINT; Verwendung für Steuerlager

#### 4.1.3. Fahrzeuge (04-04-02)

Fahrzeuge werden in X-oil wie Eigenläger behandelt mit folgenden Sonderfunktionen:

- Bestandsverwaltung der Ware, die auf dem Fahrzeug ist
- Kontrolle und Fortschreibung des Kilometerstandes
- Kontrolle und Fortschreibung der Abgabe-Einrichtung(en) (Zähler, Uhr)

• Kontrolle und Fortschreibung der lfd. Abgabe-Nummer (Bon-Nummer)

Zugleich müssen Sie im Fahrzeug-Stamm (04-04-02) auch festlegen

- ob dieser TKW in der Mengenkontrolle (s.u.) seinen eigenen Durchschnittspreis bildet
   (J) oder den Tagesdurchschnittspreis verwendet (N) (→ Durchschnittspreis errechnen)
- o den kalkulatorischen Kostensatz Euro pro Kilometer
- o den kalkulatorischen Kostensatz Euro pro Betriebsstunde
- die Behandlung von Rest- und Vortragsmengen bei einzelnen Waren-Hauptgruppen Dazu stellen Sie sich bitte vor: die Fahrzeugabrechnung ("Mengenkontrolle" 01-04-05) ermittelt am Ende einer Tour zwei Endbestände:
  - den rechnerischen Soll-Endbestand als Ergebnis aus Zugängen und Abgängen
  - den Ist-Endbestand (vom Fahrer aufgenommener Peil- oder Zählbestand)

### 4.1. Vorbemerkungen zur Bestandsführung (Fortsetzung)

• die Differenz wird als Plus/Minus-Menge im TKW-Bericht ausgewiesen Die Frage ist dann: welcher dieser beiden Bestandswerte ist als Vortrag für die nächste Tour einzusetzen. Eine generelle Empfehlung kann hier nicht erfolgen außer der: für Artikelgruppen, in denen die Ist-Endbeständer regelmäßig und korrekt vom Fahrer aufgenommen und gemeldet werden, sollte man auch mit diesem Ist-Endbestand in den Vortrag gehen, sonst mit dem Soll-Endbestand.

#### 4.1.4. Flüssige Ware

Artikel, die lt. Artikelstammsatz als flüssige Ware definiert sind, führt X-oil normal in Litern. Ausnahmen sind Artikel, die ausdrücklich so gekennzeichnet sind, dass die Bestandsführung in Kilo zu erfolgen hat.

Flüssige Ware oder Artikel, die wie flüssige Ware zu behandeln sind, kennen in X-oil durchaus Minus-Bestände. Warenbewegungen, die in der Verarbeitung zu Minus-Beständen führen, werden dem Anwender gegenüber angezeigt (Warnung) und es ist seine Verantwortung, wie er mit solchen Minus-Beständen umgeht.

#### 4.1.5. Gepackte Ware

Bei gepackter Ware erfolgt die Bestandsführung intern immer in Stück und dann zusätzlich in Liter oder Kilo oder Liter+Kilo – je nach Schlüsselung im  $\rightarrow$  Artikelstammsatz. Artikel, die als gepackte Ware definiert sind, kennen in X-oil grundsätzlich keine negativen Bestände !!! Entsprechende Warenbewegungen, die zu Minus-Beständen führen würden, werden in X-oil als schwerer Fehler ausgewiesen und abgelehnt!!

#### 4.1.6. Mögliche Arbeitsabläufe

In X-oil sollte der Arbeitsablauf soweit wie möglich den tatsächlichen Gegebenheiten der Praxis entsprechen. Das gilt vor allem für die Einbeziehung der TKWs in die Bestandsführung. Wir empfehlen immer, den Lauf der Ware so abzubilden, wie er tatsächlich erfolgt: wenn der eigene Fuhrpark beteiligt ist, dann auch im Ablauf von X-oil.

- a) TKW holt Ware von Raffinerie und liefert an Kunden, evtl. Mengen auch ans eigene Lager: dann wird eben erst der TKW beladen (01-05-04 oder 01-04-02), was zugleich indirekt ein Warenzugang zur Firma ist, und später über die "Mengenkontrolle" (01-04-05) erfolgt die Entladung als Kunden- oder Lagerlieferung
- b) TKW lädt Ware am eigenen Lager und liefert diese zum Kunden, evtl. Reste zurück ans Lager: in X-oil grundsätzlich gleicher Ablauf wie bei a). Die Beladung des TKW ist aber dann intern eine Bestands-Umbuchung (Abgang vom Lager, Zugang zum Fahrzeug)
- c) Warenlieferungen ans eigene Lager ohne Mitwirkung der eigenen TKWs: z.B. die Schmierstoff-Lieferung durch einen Spediteur, Kesselwagen-Anschluss, Lieferung von Heizöl, Diesel etc. durch Fremd-Spediteure etc: werden erfasst durch Lagerzugang an Eigenlager (01-05-01 oder 01-04-01)
- d) Abholungen vom eigenen Lager: nennt X-oil "Direktfakturen" (01-04-06)
- e) Umbuchungen innerhalb der einzelnen Läger, u. U. auch Abfüllungen loser Ware in Gebindeware usw.: siehe Programm "Lagerumbuchungen" (01-05-13)

Ihre Wahl des Arbeitsablaufes sollte – wenn Sie von unseren Empfehlungen abweichen – immer berücksichtigen: je mehr Sie von den X-oil Abläufen abweichen, desto scheinbar schneller können sie werden – aber nur scheinbar, weil erfahrungsgemäß jede Abweichung nur dazu führt, dass Ihre Kontrollen (zeit-)aufwendiger und ungenauer werden.

# 4.2. Lagerzugang (ohne TKW) (01-05-01)(01-04-01)

Dieses Programm dient zur Erfassung aller Lagerzugänge (im Sinne von: Zukauf), die nicht mit dem eigenen TKW erfolgten. Typische Warenbewegungen für dieses Programm sind: Zugang von Schmierstoffen per (Fremd-)Spedition oder ähnliche Bewegungen. Das Programm ist angepasst an die typische Erfassung einer Schmierstoff-Zulieferung: im ersten Teil wird der "Kopf" des Lieferscheins erfasst, im zweiten Teil dann alle Einzelpositionen.

Kopf	Firma LS-Nr Datum	Mussa Liefers Lieferc als das	ngabe schein- oder Belegnummer Jatum; wenn dieses Datum um mehr als 10 Tage älter s Tagesdatum erfolgt eine entsprechende Warnung					
	AbgLager	Abgan ein Fre oder d	gs-Lager ("von wo bzw. von wem kam die Ware"); hier ist emdlager einzugeben; Hilfe erfahren Sie über die <b>F2-Taste</b> en L-Button					
	Lieferant	n leer bleiben, wenn Sie in X-oil den Programmteil stellungen an Lieferanten" nicht einsetzen oder sich nicht auf e vorliegende Bestellung beziehen wollen gabe der Lieferanten-Nummer in der besonderen Schreib- se: #nnnnn (# = festes Signal-Zeichen, nnnnnn = 6-stellige nden-Nummer" des Lieferanten; Hilfe dazu → F4-Taste bzw. K-Button oder die Matchcode-Hilfe über die <b>F3-Taste</b> – chten sie dort dann die Kreditoren-Suche über F11 !!						
Positionen	Artikel Lieferanten-A	ArtNr.	geben Sie den aktuellen Artikel ein oder den Matchcode des Artikels; alternativ die Artikel-Nummer des Lieferanten (soweit im Artikelstammsatz gepflegt)					
	je nach Artikel-Typ (lose Ware / gepackte Ware) blendet X-oil dann unterschiedliche Masken ein, um die Zugangswerte (Mengen, Einkaufs-Preis, empfangendes Lager, Fracht etc) zu erfassen. Die Masken sind selbsterklärend bzw. können mittels der F Taste erläutert werden. Beachten Sie dazu auch die Funktions-Tasten, die von X-oil zu Ihrer Unterstützung angeboten werden.							
	Empfangs-La	iger	Ist immer ein Eigenlager; Hilfe über die F2-Taste					
	Festmenge Verwaltung F3=Festm.V	n- J Verw.	Wenn der von Ihnen zu buchende Artikel unter Festmengen- verwaltung läuft, dann bietet Ihnen X-oil an, über die ent- sprechende Funktions-Taste die Zugangs-Menge direkt vom Kontrakt als Abholung abzubuchen					
	Lieferanten- Bestellung F3=SM-Bestellung		Haben Sie im Kopfteil den Lieferanten mit angegeben (s.o.), dann können Sie sich mittels der F3-Taste die (offenen) Bestellungen (Orders) des Lieferanten anzeigen lassen; Sie können dann direkt eine einzelne Order-Position oder eine gesamte Order auswählen als Lagerzugang. Damit haben Sie eine Kontrolle zwischen Ihrer Bestellung an den Lieferanten und dem Wareneingang aufgrund dieser Bestellung.					
			Im Lagerzugangs-Teil finden Sie dann die Order-Menge mit eingeblendet. Je nach Zugangs-Menge wird die Order- Position als "geliefert" gebucht oder als Teil-Lieferung behan- delt, dh. für einen weiteren Wareneingang zurückgestellt.					

Die korrekt erfassten Positionen werden im unteren Teil des Bildschirmes angezeigt. So ist immer eine Kontrolle möglich, wie weit und wie korrekt die Erfassung erfolgte. Diese Anzeige löscht sich erst, wenn Sie das Programm komplett verlassen. Wenn Sie mehrere unabhängige Warenzugänge nacheinander erfassen ohne dazwischen das Programm zu verlassen, dann enthält die Anzeige von X-oil entsprechend alle von Ihnen erfassten Zugänge.

- **Korrektur** Bei Fehleingaben ist es am leichtesten, die falsche Zeile komplett nochmal einzugeben mit Minuswerten in der Mengenangabe (Liter, Kilo), sie damit also zu stornieren und anschliessend noch einmal korrekt zu erfassen.
- **Beachte:** Für spätere Kontrollen (Lagerzugangsliste 01-05-06) und auch für den Einsatz des Programms Wareneinkaufsrechnung (01-05-14) ist es absolut hilfreich, wenn Sie vor allem auch eine eindeutige Identifizierung über die Lieferschein-Nummer vornehmen.

🍢 X-oil Lager:	zugang										_ 8 ×
😵 🛈 🗙 💐	۹ 🍒										
Firma 1	n LS- oder Bel	eg-Nr L3	6521	Datum	10.01.08	B von Lag Lieferan	er 100 t Divers	Lieferant			
Artikel-N	r. oder Lief	irnt-ArtNr									
Erfasste Artikel	Positionen —	Datum	Beleg	y Von	Stueck	Liter	Kilo	Preis Lager	FrachtZS	Warenwert	
4193522	hh040∨s	10.01.08	L3652	100	3	180,0	0,0	229,15 001	0,00 00	412,47	
4194211	hh530la	10.01.08	L3652	100	10	200,0	0,0	167,21 001	0,00 00	334,42	
4193042	diesel	10.01.08	78151	120	0	26 420 0	0,0	98 98 001	0,00,00	26 150 52	
Ĩ	heizöl	10.01.08	12146	120	0	12.456,0	0,0	55,66 001	0,85 00	6.933,01	
						20 550 00					
Gesamt-	Summen:				18	39.556,00	0,00		3	4.434,17	
F1=Hilfe	•		F5=Tel\	/erk F	6=P-Info	F8=F-Info	F10=Ende	hadd	47.64	00 40 54	
Artikel-Nr b	zw Kurztext o	der Liefe	ranten-	Artnr		X-	oll / xo060	karl/	17.01	.08 10:54	1.

# 4.3. Fahrzeugbeladungen (01-05-04) (01-04-02)

Das Programm dient der Erfassung von allen Fahrzeugbeladungen. Darunter fallen also die Beladung in der Raffinerie, die Beladung am eigenen Lager, aber auch die Beladung mit Schmierstoffen, soweit diese über die Bestandsführung der Fahrzeuge abzurechnen sind.

Schlüssel	Firma	Musseingabe
	Fahrzeug	Musseingabe, Hilfe über die F2-Taste

Manchmal wird über X-oil auch die fahrzeugorientierte Abrechnung für Fremdkunden (Händler) abgewickelt. Dabei können dann die Fahrzeuge der Händler als Pseudo-Fahrzeuge angelegt werden. Dafür gibt es ein entsprechendes Pflegeprogramm in 04-04-06 TKW-Identifikation. Mittels F9-Taste schalten Sie in die Abrechnungs-Form über Suchen nach Auftrag / Suchen nach TKW um und können dort wieder mit der F9 das Händler-Fahrzeug suchen.

**Positionen** Normal zeigt Ihnen X-oil zunächst einmal die Fahrzeugdaten und die bereits erfassten Beladepositionen sowie die Bestandsvorträge der letzten Abrechnung an. Wenn diese Anzeige aufgrund sehr vieler einzelner Artikel überläuft, kann sie mittels der **F2-Taste** und anschließender Artikel-Auswahl verkleinert werden.

Artikel-Nr	Eingabe des Artikels, der zugeladen werden soll; statt Artikel ist
	hier auch die Matchcode-Eingabe möglich

lose Ware	Liter Kilo Ladestelle Datum Festkauf APG	Mengeneingabe It. Beleg; normal Liter 15 Grad (soweit vom Artikel her erforderlich) Fremd- oder Eigenlager (Hilfe über <b>F3-Taste</b> ) Datum der Beladung soweit Festkaufverwaltung aktiv; Hilfe über <b>F2-Taste</b> A = Abholung, Menge bei Kontrakt abziehen P = nur Einkaufspreis aus Kontrakt holen G = Gegenbuchung gegen frühere geplante Abholung (siehe unter zusätzliche Informationen <sup>w</sup> )
	Ladenr, Beleg Einstandsprs. <frachtsatz> <zoll-listnr> Abhol-Nummer</zoll-listnr></frachtsatz>	Lade- oder Beleg-Nummer nur eingeben, wenn Beladung aus Fremdlager erfolgte und kein Festkauf angegeben ist Info-Wert Info-Wert: Nummer des Lagers, das für die Zoll-Liste zuständig ist Info-Wert zur späteren Kontrolle oder WE-Rechnung
gep.Ware	Liter Kilo Stück	Angaben sind abhängig von der Schlüsselung des Artikels; in jedem Fall sind immer die Gesamt-Mengen anzugeben
	Ladestelle Datum LadeNr, Beleg Einstandsprs. <frachtsatz></frachtsatz>	Fremd- oder Eigenlager; Hilfe über <b>F3-Taste</b> Datum der TKW-Beladung Lade- oder Beleg-Nummer nur eingeben, wenn Beladung aus Fremdlager erfolgte Info-Wert

### 4.3. Fahrzeugbeladungen (01-05-04) (01-04-02) (Fortsetzung)

- **Ändern Beladungen** Das Ändern von einzelnen Beladungen erfolgt über die Funktions-Taste **F6=Ändern**. Die einzelnen Beladungen werden danach angezeigt und können mittels Markierung (Cursor auf Zeile stellen, Enter) ausgewählt werden. Die alte Beladung wird dann intern gelöscht und Sie können die Beladung ändern.
- Löschen Beladungen
   Das Löschen von einzelnen Beladungen erfolgt über die Funktions-Taste
   F7=Löschen. Die einzelnen Beladungen werden danach angezeigt und können mittels Markierung (Cursor auf Zeile stellen, Enter) ausgewählt werden. Durch Bejahung der folgenden Okay-Frage wird die Beladung gelöscht.

# Zusätzliche Informationen zu dem Begriff "Gegenbuchung" und der zugehörigen Taste F7=Dispo:

Der Zusammenhang ergibt sich nur in Verbindung mit der X-oil Festmengen- oder Kontrakt verwaltung. Wird diese eingesetzt, dann wird in der Regel auch mit geplanten Abholungen gearbeitet. Geplante Abholungen ergeben sich ganz automatisch dadurch, das z.B. in der Tourenplanung (Disposition) Aufträge zu Touren zusammengestellt werden und diese auszuliefernde Menge(n) nun den vorhandenen Kontrakten zugeordnet werden. Diese Zuordnung ist eine geplante Abholung und wird aus dem Kontrakt sofort abgebucht, d. h. die Kontrakt verwaltung reduziert die noch freie Kontraktmenge noch bevor die tatsächliche Abholung erfolgt. ZB. sei die disponierte geplante Abholungen 20.000 Liter für Heizöl.

In der Fahrzeugbeladung ist dann die tatsächliche Abholmenge bekannt. Diese sei lt. Ladeschein 19.480 Liter. In der Fahrzeugbeladung wird nun anhand des APG-Kennzeichens G (Gegenbuchung) und evtl. als Hilfe über die F7-Taste dem X-oil mitgeteilt, die ursprünglich gebuchten 20.000 Liter auszutauschen gegen die tatsächlichen 19.480 Liter und so den Kontrakt mengenmäßig wieder korrekt zu stellen.

#### F9=KView (Bestell-Suche)

Die F9-Taste steht ebenfalls in Verbindung mit der Festmengen-Verwaltung. Sie wird nur aktiviert, wenn auch eine Festkauf-Nummer eingegeben ist. Wenn Festkauf-Nummer eingegeben und Sie drücken die F9, dann zeigt Ihnen x-oil alle Kunden-Aufträge an, die diesem Kontrakt zugeordnet sind. Diese Funktion ist dann hilfreich, wenn diese Aufträge zugleich als geplante Abholungen gebucht worden und nun durch entsprechende Gegenbuchung auszugleichen sind. Die Normal-Anwendung sind meist Ganzzug-Bestellungen von Groß-abnehmern oder Händlern.



Das Programm zeigt den Bestand bzw. die Bestände eines Artikels oder einer Gruppe in den einzelnen Lägern an. Welcher Artikel-Bestand zu zeigen ist, definieren Sie über die Angaben zu Artikel oder Lieferanten-Artikel-Nummer oder Matchcode Kurzbezeichnung.

# 4.5. Bestands-Korrektur / -Liste (01-05-03)

Das Programm ist gedacht für die Erstellung einer Lagerliste und/oder die Korrektur von Beständen in Lägern und Fahrzeugen. Entsprechend sind die vorlaufenden Kopf-Eingaben zu beachten:

Kopf	Firma Lager/Fahrzeug Nummer	Muss-Eingabe L = es handelt sich um ein (Eigen-)Lager F = es handelt sich um ein Fahrzeug Nummer des Lagers oder des Fahrzeugs
	F2-Taste F3-Taste F4-Taste	Mittels der F2-Taste kann der Artikelumfang auf max. 12 Artikel begrenzt werden Mittels der F3-Taste kann der Artikelumfang auf max. 4 Haupt- gruppen begrenzt werden Über die F4-Taste können Sie Lagerbestände früherer Tage (Archiv-Daten) auswählen und dann später andrucken
Sortierung	Sortierung der A Achtung: die Ar angezeigt, unab	Anzeige der Artikel nach einer der angezeigten Möglichkeiten. tikel 1,2,3,4,33 und 44 werden u.U. als erste sechs Artikel hängig von der gewählten Sortierung
Drucken	Wollen Sie den F2-Taste und be die Sortierung n Wertbasis:	Bestand nur als Liste drucken, dann benutzen Sie jetzt die estätigen das durch nochmalige F2-Taste. Sie können daraufhin ochmals festlegen, danach den Zeilenabstand in der Liste und die
	Zeilenabstand: Wertbasis:	<ul> <li>1 = kein Zeilenabstand</li> <li>2 = eine Leerzeile zwischen den einzelnen Artikeln</li> <li>1 = Einkaufspreis-1 aus Stammsatz</li> <li>2 = Einkaufspreis-2 aus Stammsatz</li> <li>3 = aktueller Einstandspreis aus Lager</li> </ul>
Bestand ände	rn: Zum Ändern diese mit ENTER Die gewählte Ze (lose Ware oder ändern (bei lose und den Preis p	können Sie mit dem Cursor auf jede erreichbare Zeile gehen und R-Taste auswählen (oder Sie machen das mit dem Doppel-Click). eile wird Ihnen dann zur Änderung angeboten. Je nach Produkt-Art gepackte Ware) haben Sie die Möglichkeit, sowohl den Bestand zu er Ware den Liter- oder Kilo-Wert, bei gepackter Ware die Stückzahl) ro Mengeneinheit festzusetzen.
	Achtung: X-oil b ten Bestandes z	oucht dann in den aktuellen Bestand die Differenz des vorher angezeig- u dem von Ihnen eingegebenen Bestand.
Löschen	Das Löschen eir mittels der F3-T anhand dessen	nes einzelnen Bestandssatzes erfolgt innerhalb der Änderungs-Funktion Taste. Auch hier wird ein Pseudo-Zugangs-Satz als Protokoll erzeugt, man die Löschungen nachvollziehen kann.
Protokoll	Bestandsänderu sind so über die "K", bzw. Korre	ingen und -löschungen werden als Pseudo-Zugangs-Sätze gebucht und normalen Auswertungen (Lagerzugangs-Liste, dort als Zugangs-Typ ktur Lager-zugang) zu kontrollieren und auszuwerten.
Passwort	Natürlich sind d Das entscheidet	ie Änderungs- und Lösch-Funktion über Passwörter abzusichern. normal Ihr Administrator.

### 4.6. Lagerumbuchungen (01-05-13)

Lagerumbuchungen sind Bewegungen, bei denen eine Artikelmenge aus einem bestimmten Lager entnommen und auf eine oder mehrere Zugänge für andere Artikel und/oder Lager umgebucht wird. Typischen Anwendungen sind z.B. das Abfüllen von Fässern oder Flaschen aus dem Bestand einer "flüssigen Ware" oder die Korrektur von fehlgebuchten Zugängen, die z.B. statt in Lager 4 in Lager 1 flossen.

Abgang	Firma	Muss-Angabe
	Datum	Muss-Angabe
	Lagernummer	Nummer des abgebenden Eigenlagers (Hilfe über F2-Taste)
	Artikel	Muss-Angabe; statt Artikel-Nummer auch Matchcode-Hilfe
	Menge	Abgangsmenge in Liter oder Kilo
	Stück	Angabe bei gepackter Ware
	Beleg	(optional) Beleg- oder Lieferschein-Nummer

- **F3 AbgangsArt** Im Bereich der Erfassung des Abgangs-Artikels kann mittels der F3-Taste auch eine Pflege von Artikeln erfolgen in der Form, dass für einen Abgangsartikel festgelegt wird, welche Zugangsartikel damit verbunden sind. Diese Technik ist empfehlenswert bei Abfüllung von Schmierstoffen und Flüssiggas, um so ein feste logische Beziehung zwischen der "losen Ware" und den daraus abzuleitenden Gebinde-Artikeln zu fixieren.
  - Artikel hier legen Sie zunächst den Abgangs-Artikel fest. Mittels F2 sehen Sie an dieser Stelle alle bereits vorhandenen Artikel-Verbindungen.
     Tabelle Im nächsten Schritt definieren Sie maximal 10 Artikel, die aus diesem Abgangsartikel heraus als Zugänge zu buchen sind. Neben der Artikel-Nummer können Sie hier auch einen Aufschlag definieren, der z.B. als Abfüllkosten in den Einstandspreis des Artikels im Zugang einfliesst
- **Zugang** Aus dem oben gebuchten Abgang können theoretisch beliebig viele Zugänge erzeugt werden, wobei die logischen Artikel- und Mengen-Beziehungen dieser Zugänge zu dem obigen Abgang zunächst in der Verantwortung des Anwenders liegen!

Firma	Muss-Angabe; kann von Firma im Abgangs-Fenster abweichen
Datum	Muss-Angabe; kann vom Datum im Abgangsfenster abweichen
Lagernummer	Nummer des empfgangenden Eigenlagers (Hilfe über F2-Taste)
Artikel	Muss-Angabe; statt Artikel-Nummer auch Matchcode-Hilfe
Menge	Zugangsmenge in Liter oder Kilo
Stück	Angabe bei gepackter Ware
Beleg	(optional) Beleg- oder Lieferschein-Nummer
EK-Preis	Einstandspreis dieses Zugangs; wenn EK-Preis = Null und lt. Artikel-
	stamm der EK-Preis aus Preisbasis-Artikel plus Gebindeaufschlag
	besteht, dann lassen Sie bei der Eingabe den EK-Preis leer. X-oil
	errechnet dann: $FK$ -Preis = $FK$ -Preis aus Abgang plus Gebindeaufschl.

- **F3 Tabelle** Liegt für einen Abgangsartikel eine derartige Tabelle vor, dann blendet X-oil diese automatisch im Bereich der Zugangs-Buchungen ein und Sie können mittels der F3-Taste in diese Tabelle einblicken und dort einen der angezeigten Artikel auswählen. An sich sollten Sie dann auch nur die in der Tabelle angezeigten Artikel benutzen. Buchen Sie einen Artikel, der nicht in der Tabelle ist, dann erhalten Sie eine entsprechende Warnung, die Sie aber auf Ihre Verantwortung übergehen können.
- **Kontrolle** Lagerumbuchungen können in Auswertungen (zB. der Lagerzugangsliste) über eine Bewegungs-Art "U" (Umbuchung) kontrolliert werden.

# 4.7. Lagerzugangs-Liste (01-05-06)

Die Lagerzugangsliste ist eine der Kontroll-Möglichkeiten innerhalb der X-oil Bestandsführung. Sie erlaubt es, aus beliebigen Zeiträumen, Artikelbereichen etc. ein Auflistung aller Zugänge zu erstellen.

Beachte:	Der Zeitraum, für den Sie rückwirkend eine Lagerzugangs-Liste erstellen können, ist nicht unbegrenzt. Er wird definiert durch die im Systemsatz definierte Verweildauer für Lagerzugänge ( $\rightarrow$ 04-01-01,4,7)
Parameter:	
Firma	Muss-Angabe
Datei	1 = aktuelle Zugangsdatei (enthält normal nur Daten der letzten 90 Tage) 2 = Zugangs-Archiv
Abgangslager v-b Zugangslager v-b Nur Zukäufe Zugangs-Typen	optional: Angabe der Abgangs-Lagernummern, die zu berücksichtigen sind optional: Angabe der Zugangs-Lagernummern, die zu berücksichtigen sind J = nur echte Zukäufe berücksichtigen; N = alle Zugänge berücksichtigen (siehe dazu auch F3-Taste oder T-Button) N = normaler Zugang, z.B. aus 05-01-01 L = Lagerversorgung (aus → Mengenkontrolle) R = Restablassung (aus → Mengenkontrolle)
	F = Fanrzeugbeladung, z.B. aus 05-01-04 U = Zugang aus Lagerumbuchung
	K = Korrektur-Buchung Lagerbestand
	P = Zugang aus Produktions-Auftrag
Datum von-his	leer = alle Typen berucksichtigen Angabe des zu berücksichtigenden Zeitraums
Fahrzeug	000 = alle Fahrzeuge berücksichtigen
-	> 000 = nur dieses eine Fahrzeug auswerten
WGK GeK Absch	z. Zt. nicht benutzbar (ciebe dazu auch die E4 Taste)
Alukei	(selle dazu auch die F4-Taste) 1) $* = alle Artikel berücksichtigen$
	2) leer = alle Artikel ausser $1,2,3,4,33$ und 44
	3) FP = nur die Artikel 1,2,3,4,33,44
	4) :phhuuu = Angabe einer Artikelgruppe (entsprechend der in x-oil üblichen Schreibweise für eine Gruppe:
	- erstes Zeichen ist Signalzeichen : (Doppelpunkt) - ein Zeichen für Produktbereich
	- zwei Zeichen für Hauptgruppe (00 = alle)
	- drei Zeichen für Untergruppe (000 = alle)
	<ul> <li>5) \$ = in einem Zusatzfenster bis zu 10 einzelne Artikel angeben</li> <li>6) Angabe eines einzelnen Artikels</li> </ul>
Hauptgruppen	Angabe von bis zu drei Hauptgruppen
WE-Rechnung	J = Zugänge auswerten, für die Wareneingangsrechnung vorhanden N = Zugänge auswerten, für die keine Wareneingangsrechnung vorhanden I = Status der Wareneingangsrechnung ignorieren
Kontrakt-Nummer	bei Angabe: nur Zugänge mit dieser Kontraktnummer auswerten
Lieferanten-nr	0 = alle Lieferanten berücksichtigen
	> 0 = nur diesen einen Lieferanten berücksichtigen
Alpha-Sort	J = Liste nach Artikelbezeichnung sortieren
Excol	IN = LISTE NACH ARTIKEINUMMER SORTIEREN
	N = keine Excel-Ausgabe

# 4.8. Korrektur Lagerzugänge (01-05-08)

Dieses Programm dient vorwiegend der Kontrolle und weniger der Korrektur von Zugangs-Bewegungen. Wenn es aber für Korrektur-Zwecke benutzt wird, dann beachten Sie dringend, dass damit nur der einzelne Zugangs-Satz, nicht der damit verbundene Lager- oder TKW-Bestand verändert wird – dass müssten Sie dann parallel über 01-05-03 Korrektur Lagerbestand buchen.

#### Kopfdaten

Firma	Muss-Angabe
Artikel	Muss-Angabe, nur einzelne Artikel erlaubt
LS-Nummer	optional; Lieferschein- oder Belegnummer
Datum v-b	Muss-Angabe
Lager	optional
TKW	optional
ER	Eingangsrechnung
	j = nur Sätze anzeigen, bei denen eine ER gebucht ist
	n = nur Sätze anzeigen, bei denen noch keine ER gebucht ist
	i = Status der Eingangsrechnung ignorieren
Umbuchung	J = Umbuchungen mit anzeigen; N = Keine Umbuchungen anzeigen
UID	optional; User-Ident des Sachbearbeiters; wenn angegeben, dann werden nur
	Zugangssätze angezeigt, die von diesem Sachbearbeiter eingegeben wurden
X-Sort	leer = Sortierung nach Beleg-Datum (ACHTUNG: ist nicht Datum der Erfassung!)
	x = Sortierung nach interner Buchungs-Nummer; das entspricht der datums-mäßigen
	Reihenfolge der Erfassung

🌆 X-oil Display/Korrektur Lagerzuga	aenge			
💡 🔍 🗙 🆏 💆				
Auswahl-Parameter				
Firma 1 Artikel 1	LS-Nr Datum 0	1.11.07 <mark>-</mark> 30.11.07 Lager	0 TKW 0 ER Umb N UID	X-Sort
Datei aktuelle Zugangsdat	tei T			
Zugaenge				
JJMMTT Beleg	g Von-An Menge	EK-Preis Fracht S	Maut TKW KontraktZC ER-Rechn.Nr	User KredNr
071101 Lagvers. 00862	23 214 200 1021,00	53,47 0,60	0,00 019 00 N	
071101 Lagvers. 00876	60 299 200 2899,00	53,80 0,60	0,00 018 00 N	
071101 TKW-Bel.	200 000 4400,00	53,47 0,00	0,00 019 00 N	xo3
071101 TKW-Bel. 0111	200 000 15584,00	53,80 0,00	0,00 018 00 N	xo6
071102 Lagvers. 01613	38 214 200 32692,00	54,20 0,60	0,00 113 00 N	
071102 TKW-Bel. 0211	200 000 1481,00	54,40 0,00	0,00 018 00 N	xo6
071102 TKW-Bel. 0211	200 000 2000,00	54,40 0,00	0,00 019 00 N	xo6
071102 TKW-Bel. 39539	96 214 200 32635,00	54,96 0,00	0,00 113 21407110 00 J 32493	xo6
071105 Lagvers. 00877	75 214 200 5097,00	54,97 0,60	0,00 018 00 N	
071105 Lagvers. 00878	84 299 200 810,00	54,70 0,60	0,00 018 00 N	
071105 TKW-Bel. 0511	200 000 14000,00	54,70 0,00	0,00 018 00 N	xo6
071105 TKW-Bel. 39550	09 214 200 6044,00	54,96 0,00	0,00 018 21407110 00 J 32493	xo6
071105 TKW-Bel. 39551	17 214 200 4034,00	49,77 0,00	0,00 019 21407100 00 N	xo6
071105 TKW-Bel. 39551	17 214 200 4034,00	54,96 0,00	0,00 019 21407110 00 J 32493	xo6
071105 TKW-Bel. 39551	17 214 200 -4034,00	49,77 0,00	0,00 019 21407100 00 N	xo6
071105 TKW-Bel. 3975	299 200 1255,00	63,50 0,00	0,00 108 00 J 3588	xo3
071105 TKW-Bel. 3976	299 200 183,00	63,50 0,00	0,00 108 00 J 3589	xo3 🚽
Gesamt-Menge F1=Hilfe F2=Lager	815.974 F3=TKW F4=ZC	F5=Telverk F8=F-In	fo F10=Ende	
Fuer Update: Position markie	ren und ENTER	X-oil / xo253	karl/ 07.01.08 17:38	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

Korrektur DatenDie Korrektur eines einzelnen Zugangs-Satzes lösen sie aus durch Markierung<br/>mittels Pfeil-ab/auf und Enter-Taste oder Doppel-Click.

Löschen von Sätzen: ist hier nicht vorgesehen! Wenn Sie einen Satz löschen wollen, dann setzen Sie dazu alle Mengen-Werte auf Null.

 
 Passwort:
 Wegen der in diesem Programm enthaltenen Korrektur-Funktion empfehlen wir dringend, dieses Programm unter die Passwort-Verwaltung des X-oil Administrators zu stellen !!





Was oben über das Programm "Korrektur Lagerzugänge" gesagt wurde, gilt analog auch für dieses Programm "Korrektur Lagerabgänge", nur dass eben statt Zugangs- diesmal Abgangsdaten behandelt werden. Auch bei diesem Programm steht die Kontroll-Funktion im Vordergrung.

Abgangs-Sätze erzeugt X-oil immer automatisch in folgenden Arbeitsschritten:

- TKW-Beladung
- Umbuchungen (Abgangs-Teil)
- Direkt-Fakturen

# 4.10. Kontrolle Zu-Abgang / -Liste (01-05-15)

Dieses Programm stellt eine weitere Möglichkeit dar, den Bestandsbereich von X-oil zu kontrollieren. Das Programm ermittelt für ausgewählte Artikel-Hauptgruppen und Zeiträume die dem X-oil bekannten Zu- und Abgänge und errechnet daraus einen Soll-Bestand des entsprechenden Lagers oder Fahrzeuges. Das Programm arbeitet entweder wahlweise

- lager-orientiert (wenn keine Angabe zu TKW) (Angabe meint immer Eigenlager!)
- **<u>TKW-orientiert</u>** (wenn Angabe zu TKW vorliegt)
- wenn TKW <u>und</u> Lager angegeben, dann ist das automatisch TKW-orientiert, wobei dann nur die Bewegungen berücksichtigt werden, die mit dem angegebenen Lager korrespondieren

Je nach Auswahl werden entsprechende Bewegungs-Typen bearbeitet oder ignoriert. Eine Aufstellung finden Sie nach Aufruf des Programmes.

<b>Beachte:</b>	Es werden keine irgendwie gearteten Bestands-Vorträge berücksichtigt!
	Über die Combo-Box "Datei" können Sie bei Anwahl "Aktuelle Zugangsdatei" sehr
	schnelle Auswertungen über einen befristeten Zeitraum (grob: max die letzten 90
	Tage) erstellen, durch Anwahl "Zugangsarchiv" zwar beliebig viele Jahre zurück-
	gehen, aber dafür ist die Laufzeit erheblich länger!

Parameter:	Firma	Muss-Angabe
	HGs	Angabe von max 5 Artikel-Hauptgruppen; 00 = alle
	Zeitraum	Muss-Angabe eines beliebigen Zeitraums
	Lager	> 000 = nur dieses eine Lager bearbeiten
	TKW	> 000 = nur diesen einen TKW bearbeiten
		<u>Es muss eine Angabe zu Lager oder TKW vorliegen!</u>
	Einzel	J = neben der Summendarstellung auf dem Bildschirm erfolgt auch
		ein Detail-Ausdruck über alle enthaltenen Bewegungen in der
		Listenverwaltung
		N = nur Summendarstellung auf dem Bildschirm
	F2	Eingabe weiterer TKW-Nummern
	F3	Auswahl einzelner Artikel (ist automatische Einzel=J)

# 4.11. Disposition, Unterdeckung (01-05-05)

Dieses Programm kann als weiteres Kontrollinstrument für den Warenbestand in X-oil verstanden werden. Sein Hauptzweck ist allerdings mehr die Meldung von Artikeln, deren Bestand kritisch ist, d.h. die sich in Unterdeckung befinden oder mehr oder minder bald in Unterdeckung sein werden. Zu klären ist dabei, wann für X-oil ein Artikel in Unterdeckung ist:

#### Unterdeckung

Für die Beurteilung der Unterdeckung benutzt X-oil die folgenden Werte, die, wenn rechnerisch eine Unterdeckung vorliegt, dann als Fehlmenge ausgewiesen wird:

• Bestand	Aktueller Bestand eines Artikels
<ul><li>→ Dispo</li></ul>	die beim Lieferanten bestellte, aber noch nicht gelieferte Menge dazu zählen auch die → Produktionsaufträge
<ul> <li>- Kundauft</li> <li>- Meldebest</li> <li>= Fehlmenge</li> </ul>	der vorliegende, noch auszuliefernde Auftragsbestand (Kunden) der bei diesem Artikel gewünschte Meldebestand e wenn Ergebnis negativ, dann liegt Unterdeckung vor

### 4.11. Disposition, Unterdeckung (01-05-05) (Fortsetzung)

Empfehlungen	Dieses Program im Artikelstamn erfolgen kann. Die Verwaltung ist für die Aussa <b>Der Einkäufer</b> mehrmals täg	am ist umso hilfreicher, je besser der Mindestbestand nsatz gepflegt ist, da dann eine vernünftige Frühwarnung der Bestellungen an den Lieferanten (s. u. bei 4.1.11) age dieses Programmes absolut förderlich. • (Disponent) sollte dieses Programm dann plich nutzen.
Parameter	Firma Produktbereich Hauptgruppen Lose/gepackte Lieferant	Muss-Angabe 0 = alle 00 = alle Artikel untersuchen (wenig sinnvoll) L = nur "lose Ware" bearbeiten G = nur gepackte Ware bearbeiten A = alle (keine Unterscheidung lose/gepackte Ware) 000 = alle Lieferanten It. Artikelstammsatz > 000 = nur Artikel dieses Lieferanten berücksichtigen
	Lager	000 = alle Läger berücksichtigen > 000 = nur Artikel im Zusammenhang mit diesem Lager berücksichtigen <b>(beachte Fussnote *)</b>
	Betriebsst.	00 = alle Betriebsstätten berücksichtigen > 00 = nur Aufträge dieser Betriebsstätte berücksichtigen
	StüLi-Kennz	X = ignor J = nur Artikel mit Stücklisten berücksichtigen N = nur Artikel ohne Stücklisten berücksichtigen
	Sort	A = Sortierung nach Artikelnummer T = Sortierung nach Artikeltext (alphabetisch)
	(Über <b>F4=Vorl</b>	belegung können Sie diese Parameter dauerhaft einstellen)

Die folgende Musteransicht enthält (etwas praxisfremd) nur Artikel, die aufgrund ihres nicht mehr gedeckten Meldebestandes als unterdeckt gelten:

Unterdeck Artikel	ungen Text	Inhalt	VK-Preis	Bestand	Dispo M	eldeBst	Kundauft	Fehlmenge/	'Stück	
07248	MTB SAE15W4	1	0.00	0	0	80	0	-80	-80	
07498	MTBSAE10C 6	60	0,00	0	0	80	0	-80	-1	
07499	MTBSAE10C 2	20	0,00	0	0	80	0	-80	-4	
20019	hd15w40	202	0,00	0	0	100	0	-100	0	
20021	Autol HD53	20	0,00	0	0	40	0	-40	-2	_
20028	ahd20₩-40	1	0,00	0	0	48	0	-48	-48	
20043	Ahd30₩-30 5	53	0,00	0	0	53	0	-53	-1	
20140	AS3SAE50 2	20	0,00	0	0	40	0	-40	-2	
20165	ASUTFE10402	20	0,00	0	0	40	0	-40	-2	
20172	ASTFE10W402	20	0,00	0	0	40	0	-40	-2	
20174	ASTFE10W420	200	0,00	0	0	200	0	-200	-1	
20184	AFor10₩40 1	1	0,00	0	0	50	0	-50	-50	
20195	ASigmaS40 2	20	0,00	0	0	40	0	-40	-2	
20200	ASiM15W40 2	20	0,00	0	0	40	0	-40	-2	
20204	ASiM15W40 6	60	0,00	0	0	106	0	-106	-1	-
F1=Hilfe F2=Druck Dispoliste F3=Sort F4=Produktionsauftrag F5=TelVerk F8=F-Info F10=Ende										
ck Liste (F2) oder markieren und Prod-Auftrag (F4) X-oil / xo093 karl/306 07.01.08 21:38										

\*) Wenn mehrere Eigenläger vorliegen (meist zu verstehen als unterschiedliche Lieferstellen und Betriebsstätten), dann macht eine Eingrenzung auf ein Lager nur Sinn, wenn sowohl die Kundenaufträge als auch die Bestellungen an einen Lieferanten bzw. die Produtkionsaufträge lagerbezogen erfasst werden!! Ist das organisatorisch nicht durchgängig der Fall (vor allem im Telefonverkauf!), dann sollte keine lagerbezogene Unterdeckungs-Analyse gefahren werden.

### 4.11. Disposition, Unterdeckung (01-05-05) (Fortsetzung)

#### Weitere Handhabung:

Nach Aufbereitung der Daten stehen dem Anwender über die Funktions-Tasten die folgenden Bearbeitungs-Möglichkeiten zur Verfügung:

- F2 Die auf dem Bildschirm angezeigte Unterdeckungs-Analyse wir als Liste ausgegeben. Dabei erfolgt eine Ergänzung der Daten um die Artikel, die zwar keine Unterdeckung aufweisen, aber die bestands-mäßig aufgefüllt werden können aufgrund eines im → Artikelstamm geseicherten Maximal-Bestandes. Diese Daten werden im Bestellprogramm normal dazu benötigt, eine größere Bestellmenge zu erreichen, um frachtgünstig einkaufen zu können.
- **F2+Excel** In der F2-Funktion ist weiter enthalten die Abfrage nach Ausgabe der Unterdeckungs-Daten im Excel csv-Format. Aus diesen Excel-Daten lassen sich zwei Funktionen ableiten:
  - a) Aufbau einer Bestellung an den Lieferanten, wenn dafür ein bestimmtes Format oder eine bestimmte Datenstruktur benötigt wird
  - b) Die Unterdeckungs-Daten aus dem Excel-Format sind zugleich wieder die Eingabe in das Bestellprogramm und können dort zu verschiedenen Bestell-Simulationen verwendet werden
- **F3 Sort-Funktion:** Sortieren der Anzeige nach Artikelnummer oder nach Artikel-Name. Welche Sortierung gerade angezeigt wird erkenn Sie an farblichen Unterlegung der Worte "Artikel" bzw. "Text"
- **F4 Produktionsauftrag.** Soweit Ihre Unterdeckungs-Analyse Artikel enthält, die Sie selbst produzieren (was X-oil daran erkennt, dass solche Artikel eine → Stückliste haben), können Sie direkt aus der Unterdeckungs-Analyse in die Erfassung eines Produktions-Auftrages springen. Markieren Sie dazu den entsprechenden Artikel zB. durch Doppelclick und lösen dann die F4 aus.

# 4.12. Bestellungen (01-05-09)

Dieses Programm dient dazu, aufgrund der oben ermittelten Unterdeckungen entsprechende Bestellungen an den Lieferanten aufzugeben.

Kredito	Dr		Vorauss sind, di Sie kom über die Enter-T	setzung ist, dass im "Kundenstammsatz" auch Stammsätze enthalten e als Kreditor gekennzeichnet sind. Hilfe über die <b>F2-Taste.</b> nmen an diese Stelle des Programmes auch aus dem Telefonverkauf e Matchcode-Eingabe, wenn Sie diese mit <b>F5-Taste</b> statt normal mit <sup>T</sup> aste abschließen. F5 = Suche von Kreditoren.						
Kopfda	iten									
	Artikel Datum Gew.Li Für Lag	efer ger	000 = a > 000 = Datum Datum, 000 = b > 000 =	alle Artikel sind in diesem Programm erlaubt = nur die Artikel mit dieser Lieferanten-Nummer sind erlaubt der Bestellung an dem die Lieferung erfolgen soll (gewünschtes Datum) kein Bezug zu einem Eigenlager = die Bestellung gilt als Dispo-Menge für das angegeben Lager						
	Ansprechp. Excel-Anhang		(sie wir Name c N = Au A = Au	sie wird als Zugang dann auch bei diesem Lager erwartet) Jame des Anpsrechpartners in Ihrer Firma J = Ausgabe einer neuen Excel-Datei der Bestell-Positionen A = Ausgabe der Bestell-Positionen als Anhang zu einer bestehenden Excel-Datei						
	Text		freier T Adresse	ext als Info für den Lieferanten; steht im Bestell-Brief nach der e und vor den Einzel-Positionen						
	F2 F3 F7	:	Pflege S Dispo-L Anzeige Wahl z Wahl z letzten Auf Wu	Stammsatz Kreditor iste (entspricht Aufruf Programm Dispo-/Unterdeckungs-Analyse) e Bestell-Archiv des aktuellen Lieferanten wischen Anzeige aktiver und erledigter Bestell-Positionen wischen Langzeit-Archiv und Kurz-Archiv (normal nur Daten der 90 Tage) insch Auswertung eines einzelnen Artikels						
Artikel		Für die schied und Un	e Erfass liche M terdecku	ung der einzelnen Artikel gibt es zwei grundsätzlich unter ethoden: mit und ohne Rückgriff auf eine vorangegangene Dispo- ungs-Analyse (s.o.)						
Artikel ohne A	nalyse	hier ist Menger einheit kann op	lediglich n. Dabei (VPE), V otional a	der Artikel einzugeben und danach die entsprechenden Bestell- sind je nach Artikelstammsatz zu beachten: Stück pro Verpackungs- /PE´s pro Palette und Mindestbestellmenge. Neben dem EK-Preis uch die Fracht (pro 100 Liter) eingegeben werden.						
		Die folg	jenden F	Funktions-Tasten sind dabei hilfreich:						
		F2=Ar F7=Ar	tik-Info chiv	Zeigt die aktuellen Werte des Artikels an (Bestand, Disponiert, Kun- den-Aufträge, Mindestbestand, Über- oder Unterdeckung, max. Be- stand, Mindest-Bestellmenge); zusätzlich kann in diesem Bild noch der Abverkauf dieses Artikels in den letzten x Tagen errechnet werden Einblick in das bisherige Bestell- und Lieferverhalten des aktuellen Lieferanten und des aktuellen Artikels						

### 4.12. Bestellungen (01-05-09) (Fortsetzung)

Artikel **F3-Analyse:** diese Funktions-Taste blendet die Daten der letzten Unterdeckungsanalyse in den unteren Bildschirm ein. Das ist Voraussetzung für die F2-Taste:

**F2=Tab-Aus** Mit dieser Taste ändern Sie den Eingabe-Modus so ab, dass ab jetzt die Bestell-Positionen aus der Tabelle der Unterdeckungen ausgewählt werden (Doppel-Click). Menge, EK-Preis, Fracht etc. sind dann wie oben beschrieben zu erfassen.

**F10** beendet die F2-Tab-Aus-Funktion und kehrt zurück zur manuellen Eingabe der Artikel-Nummer. Die Unterdeckungs-Analyse bleibt jedoch optisch stehen.

- **F9 Simulation** Wenn Sie die F3-Analyse eingeblendet haben, dann steht Ihnen über die F9-Taste auch eine Simulations-Möglichkeit zur Verfügung, mit der Sie die Unterdeckungs-Situation bzw. die sich daraus ergebende Fehlmengen-Berechnung variieren können:
  - a. Fehlmenge wird errechnet auf Basis "Meldebestand"
  - b. Fehlmenge wird errechnet auf Basis "Mindestbestand"
  - c. Fehlmenge wird errechnet auf Basis eines um x Prozent erhöhten oder verminderten "Meldebestands"

(Variante a. ist die normale Fehlmengen-Berechnung, wie sie aus dem Programm "Dispo-/Unterdeckung" übergeben wird)

- F10 beendet die Erfassung der aktuellen Bestellung
- **Nachtrag Text** Erfassung eines Ende-Textes
  - **Preise** J = Bestellung wird mit den Einkaufspreisen gedruckt
    - N = Bestellung wird ohne Einkaufspreise gedruckt
    - **Langt** J = Bestellung wird mit Artikel-Langtext gedruckt
      - N = Bestellung wird mit Artikel-Kurztext gedruckt

**Achtung:** Für den Fußtext können Sie auch eine "Konserve" anlegen. Benutzen Sie dazu die F2-Taste und speichern dort einen 5-zeiligen Text ab. Er wird Ihnen dann immer als konstanter Fuß-Text vorgeschlagen, wenn Sie eine Bestellung für diesen Lieferanten buchen.

#### Zur Erinnerung:

**Lagerzugang:** Wenn der Lagerzugang (01-05-01) auf diese hier erfassten Bestellungen zurückgreifen soll oder will, dann muß bei der Bedienung des Programmes 01-05-01 variiert werden:

- im Feld Lieferant im Kopfteil des Programmes ist der zugehörige Lieferant in der Form #nnnnn eingegeben werden, also
  - erste Zeichen als Signalzeichen die Raute (#)
  - danach die sechs (!!) Ziffern der Lieferanten- oder Kreditor-Nummer
- in der Position-Erfassung können Sie dann über die F3-Taste (SM-Best) auf die gespeicherten und noch nicht gelieferten Bestellungen an den Lieferanten zurückgreifen

### 4.12.1. Bestell-Simulation (01-05-09) (F4-Button)

#### **Funktion:**

Die Bestell-Simulation ist ein optionales und kostenpflichtiges Zusatz-Modul im Rahmen des Lieferanten-Bestellprogrammes. Anwendung ist dann sinnvoll, wenn die zu bestellenden Artikel bei mehreren Lieferanten bezogen werden können und das u.U. auch zu unterschiedlichen Konditionen (Preis, Fracht, Mindest-Bestellmengen usw.). Das Simulations-Modul erlaubt es dem Anwender, mehrere Bestell-Möglichkeiten zu vergleichen und dann die Bestellung bei dem Lieferanten auszuwählen, die ihm – je nach Situation – am kosten-, mengen- oder termin-günstigsten erscheint.

Ob Sie dieses Modul verwenden können oder nicht erkennen Sie an dem Vorhandensein des entsprechenden F4-Buttons **"F4=<u>B</u>estell-Simulation"** nach Anwahl des Bestell-Programmes.

#### Programmstart:

Auf Grund der von X-oil erstellten Unterdeckungsanalyse (Programmpunkt 1-5-5 Disposition, Unterdeckung F2+Excel siehe Seite: 63) liest das Simulationsprogramm nach der Betätigung des F4-Buttons diese Analyse in das Programm ein. Zusätzlich werden alle relevanten Lieferanten angezeigt, die für die Belieferung der Artikel in Frage kommen.

X-0	oil Bestell-Si	imulation										PX
2	2 🗙 🖏 📓	à										
Sch Fin	nlüssel ma:	1										
Bes	stell - Analy	/se:										
Lief	erant			W	ert	Menge	Frac	ht				
251	L D&S Brer	nen						<u>^</u>				
302	2 Sonstige 1 Siehert G	mhH										
310	) Pressol S	chmiergeräte										
391	L Meguin							~				
Unt	erdeckung	s-Analyse: ——										
Тур	Artikel		Inh.Lt	Inh.Kg	Bestand	Dispo	Kunden	Fehlmeng	e / Stück	Auffüllg	Mindbest	
1	Oel3	300	20,00	0,00	0	0	0	-15.0	00 75	D -50.000	20.000	
1	Oel4	400	20.00	0,00	0	0	0	-15.0	00 75	0 -50.000	20.000	
1	Uel5 Dol6	500	20.00	0,00	U 40	10,000	U 20	-15.0	100 75	U -50.000	20.000	
3	Del1	100	20,00	0,00		200	20	-14.8	200 74	n n	50.000	
3	Oel2	200	20,00	0,00	Ō	20.000	0		0	D O	50.000	
L												
- NICI	ht in Bestel	lung:	Task 1 +	Tob Ka	Destand	Diene	Kundan	Fahlmanga	/ Otöck	A	indhoet	
TAb	Arukei		mm.ru	шп.ку	Bestanu	Dispu	Kunuen	renimenye	/ stuck	Autuliy Mi	nubest	
-												

#### Lieferanten-Auswahl:

Der Anwender hat nun die Möglichkeit, per Mausklick oder mit den Pfeiltasten, einen Lieferanten auszuwählen, noch einige Einschränkungen vorzunehmen und sich dann anzeigen zu lassen, welche Artikel in welchen Mengen und zu welchen Preisen inkl. Fracht von diesem Lieferanten bezogen werden könnten.

#### Einschränkung:

Folgende Einschränkungen sind möglich:

- Bestimmung von max. 12 Einzelartikeln über den entsprechenden A-Button
- Festlegung der Gesamt-Menge
- Ranking-Auswahl

Ubster         Wert         Menge         Fracht           Zieferant         Wert         Menge         Fracht           302 Sonstige         302 Sonstige         0.00           301 Siebert GmbH         Inh_Lt         Inh_Kg         Bestand         Dispo         Kunden         Fehlmenge         0.00           301 Meguin         Inh_Lt         Inh_Kg         Bestand         Dispo         Kunden         Fehlmenge         / Stück         Auffüllg         Mindbest           1         Del3         300         20,00         0,00         0         0         -15.000         750         -50.000         20.000           1         Del3         300         20,00         0,00         0         0         -15.000         750         -50.000         20.000           1         Del4         400         20,00         0,00         0         0         -37.900         750         -50.000         20.000           2         Del6         600         20,00         0,00         0         0         -39.990         20.000           3         Del1         100         20,00         0         0         0         0         50.000           3	i) 🗙 🖏 🔄 Schlüssel Firma: 1								- <mark>Einschrä</mark> Bestell- Lieferar	<mark>nkungen:</mark> Simulatior nt: 251 s	n mit tarten ?	
251         D&S Bremen           302         Sonstige           304         Siebert GmbH           310         Jiebert GmbH           310         Pressol Schniergeräte           391         Meguin           Unterdeckungs-Analyse:           Typ         Artikel           I         Del3           300         20,00           0,00         0           0         0           1         Del4           400         20,00           20,00         0,00           20e1         100           20,00         0,00           200         20,00           3         Del2           200         20,00           20,00	ieferant			w	/ert	Menge	Frach	ıt	Artikel:		Δ	1
302 Sonstige       Ranking:	251 D&S Bremer	n						^	Menge:		0,0	10
Unterdeckungs-Analyse:         Inh.Lt         Inh.Kg         Bestand         Dispo         Kunden         Fehlmenge         /         Stück         Auffüllg         Mindbest           1         0el3         300         20,00         0,00         0         0         -15.000         750         -50.000         20.000           1         0el4         400         20,00         0,00         0         0         -15.000         750         -50.000         20.000           1         0el4         400         20,00         0,00         0         0         -15.000         750         -50.000         20.000           2         0el6         600         20,00         0,00         0         20         0         -39.980         20.000           3         0el2         2000         0,00         0         2000         0         0         0         50.000           3         0el2         200         0,00         0         2000         0         0         50.000           4         0         20,00         0         20.00         0         0         0         50.000           7         10         10.00         10	302 Sonstige 304 Siebert Gmb 310 Pressol Schr 391 Meguin	H niergeräte							Ranking	ı:	Nein	
Typ Artikel         Inh.Lt         Inh.Kg         Bestand         Dispo         Kunden         Fehlmenge         / Stück         Auffüllg         Mindbest           1         0el3         300         20,00         0,00         0         0         -15.000         750         -50.000         20.000           1         0el4         400         20,00         0,00         0         0         -15.000         750         -50.000         20.000           1         0el4         400         20,00         0,00         0         0         -15.000         750         -50.000         20.000           2         0el6         600         20,00         0,00         40         10.000         20         0         -39.980         20.000           3         0el1         100         20,00         0,00         0         20.000         0         0         0         0         50.000           Nicht in Bestellung:           Typ Artikel         Inh.Lt         Inh.Kg         Bestand         Dispo         Kunden         Fehlmenge         / Stück         Auffüllg         Mindbest	Unterdeckungs-A	nalyse: ——										
1       0el3       300       20,00       0,00       0       0       -15.000       750       -50.000       20.000         1       0el5       500       20,00       0,00       0       0       -15.000       750       -50.000       20.000         2       0el5       500       20,00       0,00       0       0       -15.000       750       -50.000       20.000         2       0el6       600       20,00       0,00       40       10.000       20       0       -39.980       20.000         3       0el1       100       20,00       0,00       0       200       0       -14.800       740       0       50.000         Nicht in Bestellung:    Typ Artike! Inh.Lt Inh.Kg Bestand Dispo Kunden Fehlmenge / Stück Auffüllg Mindbest	yp Artikel		Inh.Lt	Inh.Kg	Bestand	Dispo	Kunden	Fehlm	enge /	Stück	Auffüllg	Mindbest
1         0el4         400         20,00         0,00         0         0         -15.000         750         -50.000         20.000           1         0el5         500         20,00         0,00         0         0         -15.000         750         -50.000         20.000           2         0el6         600         20,00         0,00         40         10.000         20         0         -39.980         20.000           3         0el1         100         20,00         0,00         0         200         0         -14.800         740         0         50.000           3         0el2         200         20,00         0,00         0         20.000         0         0         0         0         50.000	1 Oel3	300	20,00	0,00	0	0	0	-1	15.000	750	-50.000	20.000
1 Del5 500 20,00 0,00 0 0 0 0 0 -15,00 750 -50,000 20,000 2 Del6 600 20,00 0,00 40 10,000 20 0 -39,980 20,000 3 Del1 100 20,00 0,00 0 200 0 -14,800 740 0 50,000 3 Del2 200 20,00 0,00 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0	1 Oel4	400	20,00	0,00	0	0	0	-1	15.000	750	-50.000	20.000
2 Deb 600 22,00 0,00 40 1000 20 0 -14.800 740 0 20.000 3 Del1 100 20,00 0,00 0 20.00 0 -14.800 740 0 50.000 3 Del2 200 20,00 0,00 0 20.000 0 0 0 0 0 0 50.000 Nicht in Bestellung: Typ Artikel Inh.Lt Inh.Kg Bestand Dispo Kunden Fehlmenge / Stück Auffüllg Mindbest	1 0el5	500	20,00	0,00	0	0	0	-1	15.000	750	-50.000	20.000
3 Gel2 200 20,00 0,00 0 20,00 0 20,00 0 0 20,00 0 0 0	2 Uelo 2 Dolt	100	20,00	0,00	40	10.000	20	_1	14 000	740	-39.980	20.000
Nicht in Bestellung: Typ Artikel Inh.Lt Inh.Kg Bestand Dispo Kunden Fehlmenge / Stück Auffüllg Mindbest	3 Uel1 2 Ool2	200	20,00	0,00	U	200	U 0		14.800	740	U 0	50.000
	, <b>,</b>								<u> -                                   </u>			
F1=Hilfe F3=Ändern F4=Übernehmen F5=TelVrk F8=F-Info F10=Ende	F1=Hilfe	F3=Ändern	F4=Übei	rnehmen	F5=TelVrk	F8=F-Info	F10=En	de				
eferanten auswählen, mit Enter Simulation starten X-Oil / xo119S angela/244 18.06.08 16:37		len, mit Enter	Simulation	starten		X-Oil / X	xo119S ar	ngela/24	14 ]	8.06.08 1	6:37	

🚹 Artikel-Eingrenzung:	
Artikel:	
ENTER=Übernehmen F10=Ende	

#### **Ranking:**

Im Artikelstammsatz können mehrere Lieferanten eingegeben werden. Jedem dieser Lieferanten ist (für diesen Artikel) eine sogenannte Ranking-Stufe zuzuordnen, die eine Messzahl für die Bedeutung des Lieferanten für diesen Artikel darstellt. Ranking 1 würde bedeuten: wichtigster Lieferant, Ranking 2 nächst wichtiger Lieferant usw.

Wenn Sie die Rankingauswahl einsetzen, dann hat das folgende Auswirkung für die Artikelauswahl und damit natürlich für den Bestellvorschlag: es werden nur die Artikel berücksichtigt, bei denen der Lieferant die vorgegebene Ranking-Stufe nicht überschreitet. In der Praxis werden damit Artikel übergangen, bei denen der Lieferant eine untergeordnete Rolle spielt. Hat ein Lieferant in einem Artikel die Rankingstufe 0, dann ist er z.Zt. für diesen Artikel gesperrt.

Die Rankingstufe des Lieferanten wird im Bestellfenster am rechten Schirmrand mit angezeigt.

ТП X -	oil Bestell-S	imulation										
9 (	) 🗙 🖏 🛛	3										
- Scl Fir	h <mark>lüssel</mark> 'ma:	1										
Be	stell - Analy	/se:									\	
Lief	ferant			١.	Vert	Menge	Frac	ht			1	
21	0 DEA Ham	burg		6.00	),00	15.000,00	1.500,	00 🔼			\	
25	1 D&S Brei	nen		1	),00	0,00	0,0	00 - 00			1	
30	2 Sonstige	and at a		25.00	),00 ) 00	80.000,00	0,0	00				
31	A pressol S	chmiergerä			1.00 1.00	0,00	.,u 0,1					1
- In	Restellung:				-,	5,00						
Тур	Artikel		Bestand	Dispo	Fehlmenge	/ Stück	Mindbest	Preis	BV-Menge	Frach	t Wert	R
3	Oel2	200	0	20.000	0	0	50.000	30,	0 15.000	10,0	00 6.000,00	1
- Nic Typ	ht in Beste	llung: ———	Inh.Lt	Inh.Kg	Bestand	Dispo	Kunden	Fehlmenge	/ Stück	Auffüllg	Mindbest	
1	Oel3	300	20,00	0,00	0	0	0	-15.000	750	-50.000	20.000	
1	Oel4	400	20,00	0,00	0	0	0	-15.000	750	-50.000	20.000	
1	Oel5	500	20,00	0,00	0	0	0	-15.000	750	-50.000	20.000	
2	Uel6 Ool1	6UU 100	20,00	0,00	40	10.000	20	-14 900	U 740	-39.980 0	20.000	
				-								
	F1=Hilfe	F3=Ändern	F4=Über	rnehmen	F5=TelVrk	F8=F-Inf	o F10=E	nde				

#### Bestellvorschlag:

Das Programm erstellt für den ausgewählten Lieferanten unter Berücksichtigung der eingegebenen Einschränkungen einen Bestell-Vorschlag (s.o.):

- im Fenster "Bestell-Analyse" stehen die Gesamtwerte für die ausgewählten Lieferanten, um sie miteinander vergleichen zu können
- im Fenster "In Bestellung" stehen die Artikel, die X-oil zur Bestellung vorschlägt
- im Fenster "Nicht in Bestellung" verbleiben die Artikel, die nicht von diesem Lieferanten bezogen werden können (oder aufgrund der Einschränkungen ausfallen)

Die Simulation kann so oft durchlaufen werden, mit den einzelnen Lieferanten, bis sich der Disponent für den günstigsten, relevantesten Lieferanten entschieden hat.

Um die Lieferanten mit einander vergleichen zu können, wird im Lieferantenfenster der gesamte Wert der Bestellung, die Gesamtmenge, sowie die gesamt auftretende Fracht angezeigt.

١

#### Aktionen:

Nach Ausgabe eines Bestellvorschlages sind entweder weitere Lieferanten aufrufbar oder die folgenden Aktionen möglich:

#### F3-Ändern:

Hat sich der Disponent für einen Lieferanten entschieden, hat er noch die Möglichkeit, die einzelnen Bestellsätze mittels der F3-Taste in der Menge, des Preises und in der Höhe der Fracht zu bearbeiten. Wenn der F3-Button betätigt wurde, kann mit Hilfe der Pfeiltasten, oder mit Mausklick ein Satz zum bearbeiten ausgewählt und dieser dann verändert werden.

🎦 X -oil Bestell-Simulation										- ð X
💡 🛈 🗙 🖏 📓										
Schlüssel Firma: 1										
Bestell - Analyse:					- •					
Lieferant		w	ert	Menge	Fracht	_				
210 DEA Hamburg		6.000	,00	15.000,00	1.500,00	^				
251 D&S Bremen		0, 05,000	,00	0,00	0,00					
204 Siebert GmbH		23.000,	,00	0.000,00	0,00					
310 Pressol Schmiergerä		0,	.00	0,00	0,00	~				
- In Restallung:			,	0,00	5,00					
Typ Artikel	Bestand	Dispo F	ehlmenge	/ Stück	Mindbest	Preis	BV-Menge	Fracht	t Wert	R
3 Oel2 200	0	20.000	0	0	50.000	30,0	0 15.000	10,0	6.000,00	1
Nicht in Bestellung: Typ Artikel	Artik	e-Bestellu kel: sichnung:	ng: 200 Oel2	15.009	×	Imenge	/ Stück	Auffüllg	Mindbest	
1 Oel3 300		lenge.		20.00		-15.000	750	-50.000	20.000	
1 Oel4 400	Preis			30,00		-15.000	750	-50.000	20.000	
1 Oel5 500	Frac	ht:		10,00		-15.000	750	-50.000	20.000	
2 0el0 000						-14 900	740	-39.960	20.000	
5 0011 100	F10	)=Ende				11.000	1.10	0	50.000	
F1=Hilfe F3=Ändern	F4=Übern	iehmen	F5=TelVr	k   F8=F-In	fo   F10=Ende	<u>,</u>				
					1					
Satz auswählen, mit Enter zum B	earbeiten öff	fnen		x-oil ,	×o119S ange	ela/244	19.06.08	11:50		1

#### F4-Übernehmen und Fortsetzung im Bestellprogramm

Mit der F4-Übernehmen-Funktionstaste wird die ausgewählte Bestellung dann in das gewohnte Bestellprogramm übernommen. Der Disponent muss dort nun die Kopfdaten der Bestellung ausfüllen (siehe Seite: 64 in dieser Dokumentation), und mit der Entertaste in das eigentliche Bestellprogramm wechseln.

#### Bestellprogramm:

Hier kann er jetzt mit der F2-Tab-Aus-Taste seine übermittelten Bestellsätze auswählen und diese dann bestätigen. Die Bestellung wird dann in bewohnter Weise abgeschlossen (siehe Seite: 65 in dieser Dokumentation).

# 4.13. Produktionsaufträge (01-05-16)

Produktionsaufträge können nur für Artikel eingegeben und verwaltet werden, die im Stammsatz einen  $\rightarrow$  Stücklisten-Anhang haben. Produktions-Aufträge (Abfüll-Aufträge) kommen vor in Betrieben mit eigener Abfüllung. Produktionsaufträge wirken in der Bestands-Führung einmal wie Bestellungen bei einem Lieferanten (hier: der eigene Betrieb) und – wenn sie ausgeführt bzw. abgefüllt werden – wie Lagerzugänge des Endproduktes und gleichzeitig Lagerabgänge der in der Stückliste enthaltenen Einzel-Artikel.

Eine ausführliche Dokumentation zu Stücklisten und Produktionsaufträgen finden Sie im Anhang D dieser Dokumentation.



Aufgrund der erfolgten Wareneingänge (Lagerzugänge aus 01-05-01 oder TKW-Beladungen aus 01-05-04) kann X-oil mit dem Programm Wareneingangsrechnungen die vom Lieferanten eingegangenen Rechnungen erfassen, dabei gegen den Wareneingang kontrollieren und – bei Korrektheit – auch in der Finanzbuchhaltung direkt verbuchen.

Eine ausführliche Dokumentation dieses Programmes finden Sie im Anhang A zu dieser Dokumentation.



In X-oil ist standardmäßig eine komplette Festmengenverwaltung für Einkaufskontrakte enthalten. Eine ausführliche Dokumentation dieses Programmes finden Sie im Anhang B zu dieser Dokumentation.

# 5. Tagesabrechnung, Faktura (01-04)

Die Programme für die Tagesabrechnung und Faktura sind im Menü 01-04 zusammengefasst und sollen täglich und nach der in diesem Menu vorgegebenen Reihenfolge abgearbeitet werden: der ganze Ablauf lässt sich in 5 logische Schritte einteilen, und es ist sinnvoll, diese stur einzuhalten:

Prog 1	Lagerzugang	}	"Bringen Sie Ihre Bestände
Prog 2	Fahrzeug-Beladungen		vom Abrechnungstag in Ordnung"
Prog 3	Einstandspreise	}	"Bringen Sie Ihre Preise vom
Prog 4	Durchschnittlicher Tages-EPR		Abrechnungstag in Ordnung"
Prog 5	TKW-Mengenkontrolle	}	"Geben Sie Ihre Lieferscheine des
Prog 6	Direktfaktura		Abrechnungstages zur Faktura frei"
Prog 12	Liste nichtfakturierte Pos.	}	"Kontrollieren Sie Ihre Eingaben und
Prog 7	Korrektur Faktura-Daten		korrigieren Sie diese, wenn nötig"
Prog 8	Fakturierung	}	Rechnungen schreiben, Buchungen erstellen, Statistiken fortschreiben etc

Aus diesem Ablauf sind die Programm 1, 2 und 3 bereits beschrieben worden. Programm 1 finden Sie unter Punkt 4.2. in dieser Dokumentation, Programm 2 unter Punkt 4.3. (ebenfalls in dieser Dokumentation) und Programm 3 unter Punkt 6.1. in der Dokumentation I (Stammdaten).

**In Programm 1** "Lagerzugänge" erfassen Sie zunächst alle Warenzugänge des abzurechnenden Tages. Das sind insbesondere alle Schmierstoff-Zugänge, aber auch u. U. "lose Ware" wie Heizöl, Diesel etc., soweit diese Zugänge nicht von den eigenen Fahrzeugen geliefert wurden. Zugänge von den eigenen Fahrzeugen werden über den Ablauf Programm 2 (Fahrzeugbeladungen) und Programm 5 (Mengenkontrolle, dort als Lagerversorgung) verbucht.

**In Programm 2** "Fahrzeug-Beladungen" erfassen Sie alle (!) Beladungen der einzelnen Fahrzeuge, die am abzurechnenden Tag vorgekommen sind. Das sind sowohl die Fremd-Beladungen in den Fremd-Lägern (Raffinerien, Großtanklager), als auch die Beladungen am eigenen Lager.

**In Programm 3** "Einstandspreise" kontrollieren Sie vor dem weiteren Arbeiten, ob pro Artikel und Preistabelle der abzurechnende Tag eingetragen ist! Ist dies nicht der Fall, dann liegt ein grober Verstoß vor, denn an sich sollten die Einstandspreise für jeden Arbeitstag eingetragen sein, egal, ob sie sich zum Vortage ändern oder nicht. Sie sollten dann keinesfalls mit der Faktura weiterfahren, sondern sie abbrechen und die Einstandspreise vervollständigen lassen!

#### Setzen Sie die Faktura erst fort, wenn Sie in Programm 3 für den abzurechnenden Tag einen Eintrag in allen relevanten Artikeln gefunden haben!!

### 5.1. Berechnung durchschn. Tages-EPR (01-04-04)

#### Setzen Sie das Programm erst ein, wenn Sie in Programm 3 für den abzurechnenden Tag einen Eintrag in allen relevanten Artikeln gefunden haben!!

Der Einsatz dieses Programmes ist davon abhängig, wie Sie die Einstandspreise für die zu fakturierenden Positionen bilden. Dafür gibt es in der Praxis mehrere denkbare Verfahren. Vor allem für die Artikel Heizöl, Diesel etc. kann man daraus eine Weltanschauung machen. Für Schmierstoffe wird in der Praxis normal der Einstandspreis It. Artikelstammsatz (der Wiederbeschaffungspreis) bevorzugt. Für Heizöl, Diesel etc. ist in der Praxis das häufigste Verfahren die Verwendung <u>eines (!)</u> Durchschnittspreises für alle Positionen für die gesamte Firma. In Anwendungen, die vorwiegend mit der TKW-Mengenkontrolle arbeiten, wird die Methode des Durchschnittspreises pro TKW angeboten. Diese Methode wird auch von uns bevorzugt, solange der Anwender keine Festmengenverwaltung (Kontraktverwaltung) einsetzt.

Das vorliegende Programm 01-04-04 dient dazu, aus den gesamten Fahrzeug-Beladungen der abzurechnenden Tages einen Durchschnittspreis zu ermitteln und diesen in der Einstandspreis-Tabelle (01-04-03) für die Faktura-Programme zur Verfügung zu stellen. Aus diesem Grunde muss in der Einstandspreis-Tabelle (01-04-03) für den abzurechnenden Tag ein Eintrag vorhanden sein, da sonst X-oil nicht weiss, wo es den Durchschnittspreis ablegen soll und die Faktura findet dann auch keine Einstandspreise – mit allen negativen Folgen für Statistiken, Provisionsabrechnungen etc.

۱.
า und
ch-
ird in
eil.
en
ו ir e

- **Abweichung** TKW-Beladungen von TKW's , die in der "Mengenkontrolle" ihren eigenen Durchschnittspreis bilden (s. TKW-Stammsatz), werden hier natürlich nicht berücksichtigt
- **Preise übernehmen?** Sie können die angezeigten Preise übernehmen – oder die Übernahme abbrechen. Eine Veränderung der von X-oil vorgeschlagenen Preise ist auch möglich: sagen Sie zunächst einmal "Preis übernehmen? Ja" und ändern Sie im nächsten Bild den Preis nach Ihren Vorstellungen ab.
- **Preise über nehmen i**m nächsten Bild können Sie den Preis nun noch verändern und dann bestimmen, in welche Einstandspreis-Tabellen dieser Preis zu übernehmen ist: die angegebenen Zahlen entsprechen dem Schlüsselbegriff PRTAB Ihrer Einstandspreis-Tabellen. 999 = in keine weitere Tabelle übernehmen.

#### Aufgabe:

- a) in der Einstandspreistabelle stehen zwei Einstandspreise: einer unter TV und einer unter EP. Welcher der beiden Preise wird durch dieses Programm 01-04-04 gepflegt?
- b) Wie können Sie das korrekte Arbeiten des Programmes 01-04-04 kontrollieren?
**TKW-Durch** Haben sie in Ihrer Anwendung auch die TKW-Mengenkontrolle und dort Fahrzeuge, nicht auf den Tagesdurchschnitt der gesamten Firma zurückgreifen sondern ihren eigenen Durchschnittspreis bilden (→ Stammdaten, TKW-Stammsatz), dann werden die Bewegungen dieser Fahrzeuge in der Berechnung des Tagesdurchschnittes der gesamten Firma ignoriert.

# 5.2. TKW-Mengenkontrolle, Fahrzeugabrechnung (01-04-05)

Setzen Sie das Programm erst ein, wenn Sie in Programm 3 für den abzurechnenden Tag einen Eintrag in allen relevanten Artikeln gefunden haben und Sie in Programm 01-04-04 den EK-Preis ermittelten!!

Die Mengenkontrolle ist das Haupt-Faktura-Programm in X-oil. Es bietet während der Rückerfassung der Lieferscheine eine Reihe von Kontroll-Punkten, die es ihnen ermöglichen, am Ende des Programmes (korrekt: am Ende eines Fahrzeuges) sofort die vollständige Richtigkeit Ihrer Arbeit zu prüfen. Das ist wichtig für neue Anwender: sie haben am Anfang zunächst den Eindruck, das Programm sei sehr aufwändig und langsam. Tatsächlich ist es per Saldo durch den Wegfall von voroder nachgelagerten Kontroll-Arbeiten meist erheblich schneller als andere Faktura-Methoden.

Beachte:	Wir empfehlen für ein reibungsloses und schnelles Arbeiten mit diesem Programm:				
	<ol> <li>Lassen Sie ( in der Reihe</li> <li>Soweit Sie I haben – err unserer Erfa</li> <li>Zum Abrech neben den und Spülvor Zähler beein</li> <li>Manuelle Lie brauchen S Kunden har</li> <li>Neukunden Programme</li> </ol>	die vom Fahrer kommenden Papiere (Lieferscheine, Ladepapiere) enfolge zusammen, wie sie ausgeliefert wurden. Lieferscheine abzurechnen haben, die noch keinen Verkaufspreis nitteln Sie diesen vorher. Kommt das sehr häufig vor, dann ist nach ahrung Ihre Verkaufsorganistion auf den Prüfstand zu stellen nungs-Umfang gehören alle (!) Vorgänge des Fahrzeuges, also Kunden-Lieferungen auch Restablassungen, Lagerversorgungen rgänge – letztlich alles, was den Bestand des Fahrzeuges und den nflusst hat eferscheine (normal ausgestellt für Kaltsitzer und dergleichen) ie nicht erst im Telefonverkauf eingeben, soweit es sich um bekannte ndelt: diese Lieferscheine werden innerhalb der Abrechnung nacherfaßt innerhalb der Auslieferung müssen unbedingt vor Beginn des 01-04-05 abgelegt werden			
Kopfdaten:	Firma Fahrzeug Liefertag Fahrer Lieferstelle	Muss-Angabe Muss-Angabe Muss-Angabe; alle Auslieferungen erhalten normal dieses Datum als Auslieferungstag; Abweichungen können aber in den einzelnen Aufträgen eingegeben werden optionale Angabe; von XPOINT empfohlen optionale Angabe; Zuordnung der Standard-Lieferstelle für alle Auslieferungen des aktuellen Fahrzeuges			
F6 Grenzdatu	<b>Frenzdatum</b> mit der F6-Taste können Sie ein Grenzdatum festlegen: Aufträge vor diesem Grenzdatum dürfen dann nicht mehr eingegeben werden (Monatsabschluss!)				
Kontrolle-1	Aufgrund der Ei daten angezeig obere Reihe: untere Reihe:	ngabe der Kopfdaten werden Ihnen die aktuellen Fahrzeug-Grund- t: Polizeiliches Kennzeichen, Z1 (Zähler-1) mit Datum, Zählerstand und Bonnummer der Abrechnung Kilometerstand, Z2 (Zähler-2) mit Datum, Zählerstand und			

#### Bonnummer der Abrechnung

Anhand dieser Angaben ist sofort zu prüfen, ob die jetzt vorzunehmende Abrechnung sich lückenlos anschliesst an die letzte Abrechnung dieses Fahrzeuges. Gibt es in dieser Aussage Zweifel oder gar Fehler, dann sollten Sie hier die Abrechnung sofort abbrechen und die Daten überprüfen.



**Einstellung** In der Erfassungsmaske des Kopfdaten finden Sie auch einen Button "Einstellungen". Ihn können Sie aktivieren, wenn Sie wenigstens eine TKW-Nummer in den Kopfdaten eingegeben haben.

Die Einstellungen betreffen sowohl allgemeine Angaben zum individuellen Ablauf des Programmes als auch Angaben über die Abwicklung des gewählten TKW.

**allgemein** Start-Meldung ja/nein: Warnung über aktuelle Preispflege nach 5.1. durchgeführt ? Grenzdatum Anzeige/Eingabe des aktuellen Grenzdatums (s.o.) TKW-Durchschn. Allgemeine Angabe für alle TKW 's, ob sie ihren eigenen durch-

	schnittlichen EK-Preis bilden (j(n)
Standard-LS	Angabe einer möglichen Standard-Lieferstelle (Eigenlager)
Soll-/Ist-B	s.u. bei TKW-Angaben
Kunden-F-	Angabe, ob vorhandene $\rightarrow$ F-Notizen von Kunden berücksichtigt
	werden sollen oder nicht
Pos-Okay	Angabe, ob nach Erfassung jeder Einzel-Position eine Okay-Frage
	erfolgen soll oder ob dies unterbleiben soll

**Einzel-TKW** Beim Setzen der folgenden Parameter kommt es entscheidend darauf an, ob der TKW ein echter Eigen-TKW ist, dessen Be- und Entladedaten vollständig vorliegen, oder ob es sich zB. um ein Fremd-Fahzeug handelt, das auch für anderen Händler fährt und dessen Be- und Entladedaten darum lückenhaft sind. So ist zB. eine exakte Bestandsund Uhren-Kontrolle bei einem Fremd-TKW wenig sinnvoll.

EK-Preis	J = dieser TKW bildet seine eigenen Durchschnittspreis (Einkauf)
	N = dieser TKW greift auf Standard-Tagestabelle zurück
Erfassung Ist	J = vor Abrechnung des TKW sind die Bestands-Istwerte vom Ende (!)
	der Tour einzugeben; ist Voraussetzung für eine Plus-Minus-Aussage
	N = auf diese Eingabe ist zu verzichten
Toleranz-	im Kundenstamm kann ein Toleranz-Satz für Mengenabweichungen
	hinterlegt sein
	J/N = diesen Toleranzwert abfragen oder nicht auswerten
Mindermengen	entsprechend dieser Toleranzabfrage kann bei Überschreitung einer
	Toleranz ein Mindermengenaufschlag vorgeschlagen werden
	J/N = diese Abfrage bringen oder unterdrücken
Standard-LS	mögliche Standard-Lieferstelle (Eigenlager) dieses TKW
Minusbestände	J = erlaubt N = nicht erlaubt (was zu entsprechender Meldung führt)
Soll-Ist-	Am Ende einer Tour hat X-oil für den TKW pro Artikel u.U. zwei End-
	bestände: den vorher erfassten Ist-Bestand (s.o.) und einen errechne
	ten Soll-Bestand. Die Entscheidung des Anwenders ist, welcher dieser
	beiden End-Bestände ist der Vortrag (Anfangs-Bestand) für die nächs
	te Abrechnung. Diese Frage kann für den gesamten TKW generell
	geregelt werden und/oder für einzelne Artikel-Hauptgruppen
Stundensatz	(optional) kalkulatorischer Stundensatz (Euro pro Stunde)
Kilometersatz	(optional) kalkulatorischer Satz (Euro) pro Kilometer

5.2. Mengenkontrolle, Fahrzeugabrechnung (01-04-05) (Fortsetzung)

# 5.2.2. Bestandswerte, Plus- / Minusmengen

Bestandswerte	In der nächster aufgeteilt in die ANFBEST PREIS ABGANG SOLLBEST ISTBEST	n Stufe zeigt X-oil den aktuellen Gesamtbestand des TKW e Spalten: Anfangsbestand (Vortrag plus alle Zuladungen) evtl. Durchschnitts-EK dieses Anfangsbestandes noch leer, da dieser in den folgenden Schritten erst anfällt Soll-Endbestand (hier noch gleich dem Anfangsbestand) Ist-Endbestand		
Ist-Endbestand Plus-Minus- Mengen	Dieser Ist-Endbestand der Tour kann jetzt artikelweise eingegeben werden. <b>Ist-Endbestand:</b> das ist der Bestand, der am Ende der Tour noch auf dem Fahrzeug ist. Wenn Sie bei einem TKW beispielsweise den 8.12.200x abrech- nen wollen, dann befinden Sie sich jetzt am Beginn dieser Abrechnung und sollen den vom Fahrer gemeldeten (gepeilten) Endbestand vom Abend des 8.12.200x aufnehmen! Das ermöglicht Ihnen am Ende der Abrechnung einen korrekten Vergleich des Soll- mit dem Ist-Endbestand und die Ermittlung von Plus- oder Minusmengen. Diese Methode empfehlen wir für alle Fahrzeuge, die täglich am Ende des Arbeitstages gepeilt werden.			
	Wenn Sie auf d müssen, dann f die Auswertung dramatisch, we sind. Setzen Sie sprechenden Th als Vortrag auf Dokumentation	ie Erfassung der Ist-Endbestände verzichten wollen oder ällt Ihnen natürlich eine der möglichen Kontroll-Stufen sowie von Plus- und Minusmengen weg. Das ist aber nicht so il die entscheidenden Kontroll-Verfahren davon nicht betroffen e dann aber in jedem Fall den Soll-Ist-Schalter bei dem ent- KW-Stammsatz auf S (Soll): es wird dann der Soll-Endbestand den nächsten Tag festgesetzt. (Vgl. dazu 4.1.3. in dieser ).		

# 5.2.3. Mengenkontrolle: Erfassen Lieferschein

Die folgende Beschreibung beschäftigt sich mit der Erfassung (genauer: Rückerfassung) eines Lieferscheines, der aus dem Telefonverkauf heraus erzeugt wurde. Das sollte übrigens die Masse Ihrer Aufträge sein, die Sie in der Mengenkontrolle "fakturieren". Die Handhabung von Auslieferungen, die keine Lieferscheine aus dem Telefonverkauf als Grundlage haben (vom Fahrer manuell erstellte Lieferscheine) behandeln wir weiter unten unter "Ungeplante Kunden" (s. 5.2.5.).

Lieferschein:	<ul> <li>Geben Sie einfach die Nummer des Lieferscheins ein, der vor Ihnen liegt.</li> <li>In Fällen, in den Sie ohne einen vorliegenden Lieferschein arbeiten müssen</li> <li>können Sie eine → ungeplante Lieferung erfassen (→ 5.2.6.)</li> <li>einen evtl. Auftrag eines Kunden über die F9=Suchen</li> <li>einen evtl. Auftrag über die sog. B-Nummer und F6 bestimmen</li> </ul>		
Positionsdaten:	In der linken Bildhälfte werden die Daten zum Zeitpunkt Telefonverkauf (Annahme der Bestellung) angezeigt. In der rechten Bildhälfte können Sie die Daten eingeben, wie sie sich jetzt nach Auslieferung darstellen.		
→ Zähler	<ul> <li>Normal stellt sich X-oil automatisch auf die richtige Zählerangabe:</li> <li>a) erkennt das Programm eine "lose Ware" (Heizöl, Diesel), dann unterstellt es Abgabe über die Uhr und schlägt dafür Zähler 1 vor; evtl. müssen Sie das bei Fahrzeugen mit mehreren Abgabevorrichtungen auf Zähler 2 stellen</li> <li>b) erkennt es gepackte Ware, dann stellt es Zähler und Bon auf Null</li> <li>c) Ihre Eingabe E (Eckventil) ist eine zulässige Sonderform: Abgabe lose Ware ohne Veränderung eines Zähler- und Bonnummern-Standes</li> </ul>		
$\rightarrow$ Grunddaten:	Normal-Ablauf mit Eingabe der wichtigsten Grunddaten:		
	Der Normal-Ablauf ist bei entsprechender Organisation sehr schnell und kann (sollte) sich auf die Erfassung der Abgabe-Menge beschränken, bei gepackter Ware würde sogar das entfallen:		
	<ul> <li>a) bei loser Ware kontrollieren Sie die angezeigte Bonnummer gegen die auf dem Lieferschein eingedruckte Lfd. Nummer des Zählers. Wenn Sie die Lieferscheine in der Folge der Auslieferungen eingeben, müssten beide Zählerwerte identisch sein – wenn nicht ist das ein Hinweis auf einen evtl. fehlenden Lieferschein ("Bon-Lücke"); bei gepackter Ware stehen die Werte für Zähler und Bonnummer logischerweise auf Null</li> <li>b) Menge (ausgelieferte Menge It. Uhreneindruck) eingeben, soweit Sie von der angezeigten Menge (Bestellmenge) abweicht (F2-Tab stellt Cursor auf Mengen-Feld),</li> <li>c) Enter-Taste, Okay-Frage bestätigen</li> <li>d) nächste Position des Lieferscheins (wenn noch eine vorbanden)</li> </ul>		
-> Prois-/Mongon-	Wenn die Liefermenge von der Bestellmenge sehr stark abweicht, dann		
abweichung	<ul> <li>können Sie entweder den Verkaufspreis neu eingeben oder (was wir empfehlen) Sie erzeugen einen Mindermengenaufschlag:</li> <li>a) Sie geben nur die Liefermenge ein</li> <li>b) Enter-Taste</li> <li>c) Meldung MENGENTOLERANZ mit m (Mindermengenaufschlag) quittieren</li> <li>d) anschließend den Mindermengenaufschlag separat eingeben</li> <li>Diese Form der Preisänderung hat die Auswirkung, dass auf der Rechnung sowohl der alte, mit dem Kunden vereinbarte Preis, als auch Ihr Mindermeng-</li> </ul>		

#### 5.2.3. Mengenkontrolle: Erfassen Lieferschein (Fortsetzung)

enaufschlag separat ausgewiesen werden und so dem Kunden sein "Vertragsbruch" signalisiert wird.

→ Zusatzangaben In der Masse der Auslieferungen sind Sie mit den beiden Möglichkeiten (Grunddaten bzw. Grunddaten mit Preisabweichung) fertig. Die noch angezeigten Eingabe-Positionen haben folgende Funktionen:

- Fracht Hier können Sie die Fracht (pro Preiseinheit, d.h. normal pro 100 Liter) eingeben. Andere Formen: für den Kunden ist eine Festfracht hinterlegt oder die Fracht erfolgt aus der automatischen Frachterrechnung von X-oil (s. u.) Provision Eingabe, Ändern, Löschen der Provisions-Verhältnisse Setzen, Ändern des zuständigen (Telefon-)Verkäufers Verkäufer Festkauf nur bei Kontraktverwaltung besetzen; wenn vorhanden, dann wird aus diesem Kontrakt der Einstandspreis geholt und eingesetzt (die Mengenbuchung für den Kontrakt ist ja mit der TKW-Beladung erledigt!) Lieferdatum nur einsetzen, wenn die Lieferung vom angezeigten Lieferdatum abweicht (Nachfakturierung) optionale Eingabe eines Valuta-Datums für die Verschiebung Valuta-Datum des Zahlungszieles (Zahlungsziel dann: Valuta-Datum plus Zieltage des Kunden) Lieferstelle Info-Wert für Statistiken: welches Lager gilt als Lieferstelle (normal das Lager aus der Kopfeingabe) Eingabe eines  $\rightarrow$  Textbausteines, der dann mit auf die Textbaustein Rechnung zu drucken ist (vgl. Punkt 4.4. in der Dokumentation III)
  - Bezahlt N = Kunde hat beim Fahrer nichts bezahltJ = Kunde hat beim Fahrer bezahlt, ohne Zahlungsart B = Kunde hat beim Fahrer bezahlt: Bargeld V = Kunde hat beim Fahrer bezahlt: Verrechnungs-Scheck E = Kunde hat beim Fahrer bezahlt: EC-KarteT = Kunde hat beim Fahrer bezahlt: Teilzahlung Rechnung J/N J = normale Rechnung für diesen Vorgang erstellen N = keine Rechnung mehr erstellen, Vorgang ist beim Kunden als Rechnung ausgestellt und für X-oil erledigt Zollsteuer/Erg Nur für Zoll-Belange verwenden Einstand Hier können Sie den Einstandspreis dieser Position festlegen. Wert 0,00 heißt: X-oil soll selbständig den Einstandspreis einsetzen nach folgender Priorität: a) Tagesdurchschnittspreis It. Einstandspreis-Tabelle b) Einstandspreis aus Artikelstammsatz c) Einstandspreis aus zugehörigem Lager
  - Basis, etc letzte Zeile ist eine Spezial-Anwendung (Sonderversion)

# 5.2.4. Mengenkontrolle: Storno Lieferschein-Position

Eine von X-oil angezeigte Lieferschein-Position, die nicht fakturiert werden soll, weil sie z.B. vom Kunden nicht abgenommen wurde oder mengenmäßig nicht mehr verfügbar war, können Sie stornieren durch mit der **F3-Taste loeschen** 

# 5.2.5. Mengenkontrolle: Ungeplante Position

Von einer ungeplanten Position sprechen wir dann, wenn der Fahrer dem Kunden noch etwas ausgeliefert hat, was dieser zunächst im Telefonverkauf nicht bestellt hatte. Normal arbeitet X-oil alle ihm bekannten Positionen einer Bestellung der Reihe nach ab. Am Ende ist der Bildschirm leer und das Programm fragt:

#### Lieferschein fertig ?

 J = Lieferschein wird abgeschlossen, Aufruf nächster Auftrag
 N = Lieferschein soll nicht beendet werden, Anhängen von einer oder mehreren ungeplanten Positionen

Für das Anhängen von ungeplanten Positionen schaltet X-oil einfach den entsprechenden Teil des Telefonverkaufes ein: dort erfassen Sie dann alle Positionen, die noch auf dem Lieferschein stehen und beenden das mit der F10-Taste. Danach kehrt X-oil zurück in die Mengenkontrolle und Sie arbeiten die eben nacherfassten Positionen ab, d. h. Sie bestätigen nur ihre Auslieferung an den Kunden.

#### Aufgabe:

Warum gibt X-oil Ihnen hier keine Möglichkeit des Lieferschein-Druckes, wie es doch sonst normal ist bei Ende Telefonverkauf?

# 5.2.6. Mengenkontrolle: Ungeplante Lieferung

In X-oil spricht man dann von einer ungeplanten Lieferung, wenn ein Auftrag über die Mengenkontrolle zu "fakturieren" ist, der nicht aus dem Telefonverkauf heraus entstanden ist. In der Praxis sind das z.B. Lieferscheine, die der Fahrer für sogenannte "Kaltsitzer" per Hand ausgestellt hat. Geben sie solche ungeplanten Lieferungen nicht vor der Mengenkontrolle über den Telefonverkauf ein sondern innerhalb der Mengenkontrolle – soweit der Kundenstammsatz vorhanden ist.

Lieferschein:	Die Erfassung von ungeplanten Lieferungen erfolgt über die Eingabe einer Pseudo-Lieferschein-Nummer. Wir empfehlen dazu als Schema eine künst- liche Lieferschein-Nummer, bestehend aus:			
	<ul> <li>TKW-Nummer, z. B. auf Stelle 1-2 der Lieferschein-Nummer</li> <li>Bon- oder Abgabe-Nummer der ungeplanten Lieferung, z.B. auf Stelle 3-6 der Lieferschein-Nummer</li> </ul>			
	Sie können auch jedes andere Verfahren benutzen. Wichtig ist nur, dass sich diese Pseudo-Nummer nach Möglichkeit nicht wiederholt und sich nicht mit einer der Lieferschein-Nummern aus dem Telefonverkauf überschneidet. Das von uns empfohlene Verfahren hätte den Vorteil, anhand der Pseudo-Nummer sofort das Fahrzeug und den Original-Bon zu erkennen.			
	X-oil reagiert auf die Eingabe einer ihm unbekannten Lieferschein-Nummer mit "Fehleranzeige"; Sie wählen die Null unter den möglichen Aktionen:			
	<b>0 = Kundenlieferung</b> 1 = Lagerversorgung 2 = Restablassung 3 = TA-Lieferung (bitte nicht verwenden!! Sonderversion !!) 9 = Stopp			
Kunde:	Sie bestimmen den Kunden, indem Sie entweder die Kunden-Nummer für die ungeplante Lieferung direkt eingeben oder die <b>F2-Taste</b> in den Matchcode zum Suchen des Kunden verzweigen. Die Matchcode-Bedienung ist identisch mit der des Telefonverkaufs.			
Positionen:	Die einzelnen Positionen der ungeplanten Lieferung erfassen Sie mit dem gewohnten Bild des Telefonverkaufs. Abschluss mit der <b>F10-Taste.</b> X-oil verzweigt dann in die normale Mengen- kontrolle, ohne die sonst übliche Frage nach dem Lieferscheindruck.			
Mengenkontrolle:	Eine solche ungeplante Lieferung wird nun normal in der Mengenkontrolle abgearbeitet wie eine geplante Lieferung.			

#### Aufgabe:

Warum nimmt man hier für die Wahl der Kunden über Matchcode die **F2-Taste** und nicht, wie sonst üblich für das Einblenden des Matchcodes, die **F5-Taste** ?

# 5.2.7. Mengenkontrolle: Lagerversorgung

Als Lagerversorgung werden "Lieferungen" eines TKW an ein eigenes Lager verstanden. Da sie wie jede andere Lieferung auch den Bestand und u. U. den Zähler des TKW beeinflusst haben, müssen sie im Zuge der Mengenkontrolle mit abgewickelt werden.

Die Lagerversorgung ist innerhalb der Mengenkontrolle zunächst mal ähnlich zu behandeln wie eine ungeplante Lieferung (s.o. unter Punkt 5.2.5.). D. h. Sie geben zunächst eine Pseudo-Lieferscheinnummer ein, erhalten dann von X-oil eine "Fehlermeldung" und wählen als Aktion die 1 für "Lagerversorgung" aus.

- 0 = Kundenlieferung
- 1 = Lagerversorgung
- 2 = Restablassung
- 3 = TA-Lieferung (bitte nicht verwenden!! Sonderversion !!)
- 9 = Stopp

# **Daten:** Für die Lagerversorgung geht ein anderes Bild auf. Geben Sie die Daten dazu wie folgt ein:

Zähler	0 = gepackte Ware
	1 = Abgabe über Zähler 1
	2 = Abgabe über Zähler 2
	E = Abgabe über Eckventil (lose Ware ohne Zähler)
Bondrucker-Nr	Eingabe der auf dem Beleg vorhandenen Bonnummer (lose Ware)
Artikel	Angabe des Artikels, der vom TKW ans Lager gegeben wurde
Empfangslager	Angabe des Eigenlagers, an das die Ware geliefert wurde
Abgangs-Lager	Angabe des Fremdlagers, von dem die Ware geholt wurde
Mengen	je nach Produktart Angabe der gelieferten Menge in Liter oder
	in Liter/Kilo und Stück
Festkauf	Info-Wert, wenn Ware aus einem bestimmten Kontrakt stammt
Einstandspreis	Einstandspreis pro Mengeneinheit (normal pro 100)
Fracht p. 100	Info-Wert: Fracht pro Mengeneinheit (normal pro 100)
Bestand bucher	nj = Lieferung ist als Zugang zum Lager zu buchen
	n = Lieferung ist nicht als Zugang zum Lager zu buchen

# 5.2.8. Mengenkontrolle: Restablassung, Spülmengen

Restablassungen und Spülmengen sind der Form nach ungeplante Lieferungen und sind der oben geschilderten Lagerversorgung sehr ähnlich. Die Handhabung ist also wieder: Pseudo-Lieferschein eingeben, dann als Aktion die 2 wählen

- 0 = Kundenlieferung
- 1 = Lagerversorgung
- 2 = Restablassung
- 3 = TA-Lieferung (bitte nicht verwenden!! Sonderversion !!)
- 9 = Stopp
- **Restablassung** Die Unterscheidung einer Restablassung zu einer Lagerversorgung ist im Grunde willkürlich. Beides sind Abgänge vom TKW und Zugänge zu einem Lager. Die Lagerversorgung wird in X-oil im → TKW-Bericht als Leistung verstanden, die Restablassung ist mehr ein Zufall: der Fahrer macht eine Kammer seines TKW leer und lässt diese Menge zurück an ein Lager.
- Spülmengen Spülmengen, die sich aus dem Sortenwechsel ergeben, sind zunächst in X-oil weiter nichts als Restablassungen. Allerdings empfehlen wir, diese Spülmengen in ein Pseudolager zu lassen. Das hat den Vorteil, dass man am Monatsende die Zugänge zu diesem Lager über die → Lagerzugangs-Liste (01-05-06) geschlossen auflisten kann und dann die Menge dieses Pseudo-Lagers mit Programm Lagerumbuchung (01-05-13) direkt in ein echtes Lager als Bestands-Zugang umbucht.
- **Daten:** Für die Restablassung geht ein anderes Bild auf. Geben Sie die Daten dazu wie folgt ein:

Zähler	0 = gepackte Ware
	1 = Abgabe über Zähler 1
	2 = Abgabe über Zähler 2
	E = Abgabe über Eckventil (lose Ware ohne Zähler)
Bondrucker-Nr	Eingabe der auf dem Beleg vorhandenen Bonnummer (lose Ware)
Artikel	Angabe des Artikels, der vom TKW ans Lager gegeben wurde
Empfangslager	Angabe des Eigenlagers, an das die Ware geliefert wurde
Mengen	je nach Produktart Angabe der gelieferten Menge in Liter oder
	in Liter/Kilo und Stück
Einstandspreis	Einstandspreis pro Mengeneinheit (normal pro 100)
Fracht p. 100	Info-Wert: Fracht pro Mengeneinheit (normal pro 100)
Bestand bucher	nj = Lieferung ist als Zugang zum Lager zu buchen
	n = Lieferung ist nicht als Zugang zum Lager zu buchen

# 5.2.9. Mengenkontrolle: Ändern, Anzeigen bisherige Erfassungen

Innerhalb der Mengenkontrolle besteht die Möglichkeit, über die **F4-Taste** alle bisher in dieser Tour erfassten Auslieferungen noch einmal anzuzeigen und auf Bedarf auch zu ändern. Die F4 steht Ihnen dabei bis inkl. Abschluss einer Tour zur Verfügung.

In dieser Anzeige können Sie einzelne Positionen auswählen (Cursor up/down) und dann auch ändern. Innerhalb dieser Änderung ist auch eine <u>Änderung der Artikel-Nummer</u> erlaubt mittels Funktionstaste **F11**. Änderung der Artikel-Nummer ist aber nur innerhalb der gleichen Artikel-Haupt-Gruppe erlaubt (zB. Heizöl  $\rightarrow$  Premium bzw. umgekehrt).

# 5.2.10. Mengenkontrolle: Ende Tour, Kontrollanzeigen

Das Ende einer Tour geben sie mit der F10-Taste statt der Eingabe einer weiteren Lieferschein-Nummer bekannt. Als Reaktion von X-oil finden Sie dann verschiedene Kontroll-Angaben, von denen die wichtigste im rechten Schirmteil steht: Stand Zähler-1:

linker Schirmteil:	Gesamtdaten dieser To Summe des Fahrer-Inka	ur in Liter, Kilo, Stück, Anzahl Abladungen und assos
rechter Schirmteil:	Daten okay ? <b>Stand Zähler-1</b> <b>Stand Bondr-1</b> Stand Zähler-2 Stand Bondr-2 Geleistete Kilometer Geleistete Std. Produkt Geleistete Std. unprod.	J = Daten sind okay, TKW-Tour fertig N = Daten sind nicht okay, Tour abbrechen müsste identisch sein mit Ausdruck des TKW-Berichts dito dito geben Sie hier die Gesamt-Kilometer der Tour ein geben sie hier die Gesamt-Dauer der Tour in Stunden leer lassen
Zählerstand	Maßgeblich für die Beur des Zähler-1-Wertes. W	teilung der Mengenkontrolle ist normal der Endstand Jenn der identisch ist mit dem vom Fahrzeug ausge-

des Zähler-1-Wertes. Wenn der identisch ist mit dem vom Fahrzeug ausgedruckten Tourenprotokoll, dann sind alle Einzel-Auslieferungen an Kunden und an Eigenläger mengenmässig korrekt eingegeben worden – das Fahrzeug ist okay !

Ist das aber nicht der Fall, dann können folgende Ursachen vorliegen:

- der Anfangsstand dieses Z\u00e4hlers war schon nicht okay (dann h\u00e4tten Sie aber die Tour gar nicht erst beginnen sollen)
- Sie haben einen oder mehrere Lieferscheine nicht erfasst: geben Sie als "Daten okay?" ein N(ein) und fahren Sie mit der Erfassung von Lieferungen fort
- Sie haben sich bei den Mengenangaben vertippt: suchen Sie die Fehleingabe über die F4-Taste und korrigieren Sie die Mengen

Finden sie allerdings die Fehlerursache nicht, dann bleibt Ihnen u. U. nichts übrig als entweder die Tour abzubrechen (Daten okay ?  $\rightarrow$  N, dann Abbruch) oder sie als korrekte Tour abzuschließen (Daten okay?  $\rightarrow$  Ja)

# 5.2.10. Mengenkontrolle: Ende Tour, Kontrollanzeigen (Fortsetzung)

# **Bestandskontrolle** Im Anschluss an die Zählerkontrolle bietet Ihnen X-oil auch noch die Bestandskontrolle des Fahrzeuges an. Sie finden jetzt wieder die bereits vom Tour-Beginn bekannten Spalten pro Artikel:

Anfbest	Anfangsbestand zu Beginn der Tour
Abgang	Summe aller Auslieferungen, Lagerversorgungen etc
Sollbest	Soll-Endbestand (Anfbest ./. Abgang)
Istbest	Ist-Endbestand, wie er am Anfang der Tour erfasst wurde
Differz	Plus-/Minusmenge aus Soll- und Ist-Endbestand

Natürlich interessiert speziell die Relation zwischen dem Soll- und dem Ist-Endbestand. Bei der Beurteilung von Differenzen müssen Sie die folgenden Faktoren berücksichtigen:

- je mehr ungemessene Mengen Sie im Bereich des Anfangsbestandes (Zuladungen) und des Abganges (Abladungen über Eckventil) haben, desto schwieriger die Beurteilung der Differenzen
- je ungenauer die Erfassung (Peilung) des Ist-Endbestandes, desto schwieriger wird die Beurteilung von echten Differenzen
- je größer das Fahrzeug und je größer die bewegte Gesamtmenge, desto größer können die Differenzen werden

#### Wichtig: normal sollte die Spalte Abgang nicht zu den Fehlerquellen gehören, da sie ja in der Vorstufe über die Zählerkontrolle als okay beurteilt wurde!!

# **Endkontrolle** Nach der Bestands-Kontrolle haben Sie die Möglichkeit, das Fahrzeug komplett und korrekt abzuschließen, oder Sie müssen es wegen der nicht klärbaren Differenzen im Zähler- und Bestands-Bereich komplett verwerfen und die Abrechnung der Tour von vorne beginnen, u. U. mit der Kontrolle/Korrektur der Beladungen.

- **Abbruch:** Im Abbruchfall wird das gesamte Fahrzeug auf den Anfangsstand gesetzt und so getan, als wäre diese gesamte Tour noch nie bearbeitet worden. Ausnahme: alle erfassten ungeplanten Positionen und Lieferungen bleiben erhalten!
- **Verbuchung:** Das Fahrzeug wird komplett abgerechnet, d. h. - Freigabe aller Lieferscheine zur Faktura
  - Bestands-Vorträge werden ermittelt und für die nächste Tour vorgetragen
  - für diese Tour wird ein TKW-Leistungsbericht erstellt und in der Listenverwaltung abgestellt

# 5.3. Mengenkontrolle mit automatischer Frachtberechng.

Innerhalb der X-oil Mengenkontrolle ist eine automatische Frachtermittlung einzubauen, die besonders durch Einfachheit, Schnelligkeit und Genauigkeit besticht.

# **Die Grundidee** In X-OIL ist ein komplettes System zur Frachtenermittlung enthalten, welches das "normale" Verfahren (manuelle Eingabe der Fracht bei der Fakturierung) für den eigenen Fuhrpark ergänzt bzw. ersetzt. Das X-OIL Frachtsystem baut auf folgenden Punkten auf: $\rightarrow$ es ist in die Mengenkontrolle (Fahrzeugabrechnung) eingebaut und arbeitet weitgehend automatisch (Bedienereingriff 1 % mehr als bisheriger Aufwand in der Mengenkontrolle) $\rightarrow$ es geht von sehr einfachen Grunddaten aus, von denen die folgenden Stammdaten sind (also "wartungsfrei"): $\rightarrow$ Kosten eines TKW pro Stunde (z.B. aus einer Fibuvollkostenrechnung oder KORE-Systemen abzuleiten) $\rightarrow$ Entfernung des Kunden (wird normal aus der ohnehin vorhandenen Orteta**belle** abgeleitet) Aufteilung der Tourkosten pro TKW auf drei Prozent-Anteile: $\rightarrow$ Anzahl der Auslieferungen, Mengen und Kilometer und nur ein sehr geringe, tour-abhängige Eingaben: $\rightarrow$ Dauer einer gefahrenen Tour in Stunden $\rightarrow$ es benutzt die normale X-OIL-Mengenkontrolle, d. h. keine Einweisung oder Schulung des Personals Der bisherige Einsatz dieses Systems bei dem Pilot-Kunden seit April 1999 brachte eine Übereinstimmung der so ermittelten Frachten mit der Kostenrechnung zu 99 % ! Es ist also auch ein sehr ausgereiftes Praxis-System.





Im Kundenstammsatz ist das Feld "**Kilometer**" zu pflegen. Soweit das nicht der Fall ist, fällt für den Einsatz des X-OIL Frachtsystems ein etwas höherer Initial-Aufwand an, der aber mit der Ortetabelle erträglich wird.

#### **Ortetabelle:**

erfassen Sie die Kilometerentfernung der einzelnen Orte und Ortsteile am besten in der Ortetabelle und lassen dann diese Werte durch ein Sonderprogramm ( $\rightarrow$  04-01-14) in den Kundenstamm übertragen.

Die Technik, über die Ortetabelle zu arbeiten, hat weiterhin den Vorteil, dass bei der Kundenpflege (Neukunden) die Entfernung aus dieser Ortetabelle in den Stammsatz übernommen werden kann.



#### Tankwagen-Stammsatz

In diesem Stammsatz kommt es bezüglich der Frachtberechnung alleine auf den Eintrag **Kalkul.Kosten EUR/h** an, da ja die Fracht einer Tour alleine aus der Tour-Dauer ermittelt wird.

Fracht = (Tour-Dauer in Stunden) \* (EUR pro Stunde)

Die Verteilung dieser Gesamt-Fracht auf die einzelnen Lieferungen wird in der  $\rightarrow$  Vorfracht-Tabelle gesteuert.



VP1	018,00	VP2:	<mark>027,00</mark>
<b>Lager</b>	Vorfracht	Lager	Vorfracht
001	000,60	000	000,00
102	000,70	000	000,00
103	000,58	000	000,00
000	000,00	000	000,00
000	000,00	000	000,00

# 5.3. Mengenkontrolle mit automatischer Frachtberechng. (Fortsetzung)

#### Handhabung Mengenkontrolle (01-04-05): Die Frachtmaske

Die eigentliche Berechnung der Fracht findet ausschließlich in der Mengenkontrolle (01-04-05) statt. Dazu ist lediglich folgende Erweiterung gegenüber der bisherigen Arbeit zu bedenken:



Hat das Fahrzeug eine Vorfracht-Tabelle, dann erscheint automatisch zum Abschluss der Mengenkontrolle dieses Fahrzeuges die Frachtmaske.

Frachtmaske

**F2** 

F3

F4

(beachte dazu auch Teil "Festfrachten" (unten))

Die Frachtmaske ist normal nur eine Sichtkontrolle für den Bediener, in der angezeigt wird:

- → die Gesamtfracht der Tour (Stunden \* Stundensatz aus TKW-Stamm)
- → die Aufteilung dieser Gesamtfracht auf die die Komponenten VP1 (Anteil auf Anzahl der Kunden in dieser Tour)
   VP2 (Anteil auf die Liefermenge in dieser Tour)
   VP3 (Anteil auf die Entfernungen in dieser Tour)
- → Umrechnung auf die einzelnen Lieferpositionen in ganzen Euro und in Euro/100 L

Mittels Funktions-Tasten können Sie verändern:

- Gesamt-Kosten noch einmal beeinflussen
- Verteilungs-Sätze der Vorfracht-Tabelle verändern
  - Einzelne Lieferposition heraussuchen und per Hand den
    - Frachtsatz beeinflussen

# 5.3. Mengenkontrolle mit automatischer Frachtberechng. (Fortsetzung)

#### Ergänzung um Festfrachten

Dieses Frachtsystem ist leicht zu ergänzen um so genannte Festfrachten. Festfrachten liegen dann vor, wenn <u>eine Position bereits in der Mengen-</u> <u>kontrolle mit einem Frachtwert gebucht wird</u>. Das kann auf zwei Arten geschehen:

- a) manuell beim Buchen der Position in der Mengenkontrolle
- b) durch kundenindividuelle Festfrachten

Kundenindividuelle Festfrachten können Sie definieren über ein Stammdatenprogramm 04-02-08:



- pro Kunde
- pro Produkt-Gruppe / Hauptgruppe einen festen Frachtsatz als Wert pro 100 Liter

Liegen solche Festfrachten vor, dann werden diese im oben geschilderten Frachtsystem extra behandelt:

- der Wert aller Positionen mit Festfracht wird extra ausgewiesen
- der Wert aller Positionen mit Festfracht wird von den Kosten der Tour abgezogen, d. h. für die Kostenverteilung wird nur die Differenz aus den Gesamtkosten (Stunden \* Stundensatz) minus Festfrachten berücksichtigt
- die Positionen mit Festfracht werden mit einem Stern (\*) markiert und sind gegen Änderungen intern geschützt

# 5.4. Direktfaktura, Gutschriften, Stornos (01-04-06)

#### Setzen Sie das Programm erst ein, wenn Sie in Programm 3 für den abzurechnenden Tag einen Eintrag in allen relevanten Artikeln gefunden haben und Sie in Programm 01-04-04 den EK-Preis ermittelten!!

Dieses Programm ist neben der Mengenkontrolle das zweite Programm in X-oil, mit dem Sie Fakturen erzeugen können. Der Name "Direktfaktura" heißt nicht, dass aus diesem Programm direkt Rechnung auf einem Drucker herauskommen, sondern es symbolisiert eher den Weg der dabei betroffenen Ware: vom Lager direkt zum Kunden (oder es wird so getan, als wäre es so).

In der Direktfaktura sollen (sollten) alle Bewegungen fakturiert werden, die nicht über die TKW-Mengenkontrolle gelaufen sind. Bei guter Organisation und konsequenter Nutzung der TKW-Mengenkontrolle sind das z.B. echte Abholungen ab Lager, Gutschriften, Stornos und die so genannten Buchungs-Anzeigen.

#### Buchungsanzeigen

Buchungsanzeigen sind mengenneutrale Rechnungskorrekturen. D. h. eine BA berührt keinerlei Bestandswerte und betrifft nur den Waren-Umsatz beim Kunden und beim Produkt. BA's werden besonders gerne eingesetzt, wenn es sich um reine Preis-Gutschriften oder Preis-Nachberechnungen handelt.

#### **Beispiel:**

Einem Kunden wurden für seine gelieferten 3.480 Liter Heizöl im Verkaufspreis  $1,20 \in zu$  viel (oder zu wenig) berechnet. Mit einer BA wird das <u>in</u> <u>einem Vorgang</u> berichtigt (wo Sie sonst über Gutschrift und neue Rechnung zwei Vorgänge benötigen):

BA als Gutschrift: berechne -3.480 L Heizöl zum "Preis" von 1,20 € BA als Aufschlag: berechne +3.480 L Heizöl zum "Preis" von 1,20 €

Allerdings: die Direktfaktura kann sich auch auf Lieferscheine des Telefonverkaufs stützen und diese unter Umgehung der Mengenkontrolle sofort fakturieren. Wir empfehlen diese Methode allenfalls für reine Schmierstoff-Touren, bei denen es nicht auf Punkte wie Zählerkontrolle u. ä. ankommt.

Die Handhabung des Programmes ist auf den ersten Blick wesentlich einfacher als die Mengenkontrolle, wobei allerdings die Richtigkeit der Mengen-Eingaben von X-oil nicht geprüft werden kann. D. h. man muss für die Gesamtbeurteilung des Zeitaufwands natürlich auch die Prüf- und Kontroll-Zeiten hinzunehmen.

#### Einstellung

Über diesen Button können Sie den allgemeinen Ablauf dieses Programmes steuern. Die dort einstellbaren Parameter sind über die F1=Hilfe erklärt. Dazu gehört u.a. die Einstellung eines Grenzdatums, die Standard-Lieferstelle, die gewünschte Cursor-Position in den Kopfdaten (auf Feld Lieferschein oder auf Feld Kunden-Nummer) sowie das normale Lieferdatum (Tagesdatum minus x Tage).

# 5.4.1. Direktfaktura: Kopfdaten des Auftrages

Kopfdaten:	Firma Kunde Lieferso Lieferda Kennze	ch: atum ichen	<ul> <li>Muss-Eingabe</li> <li>Muss-Eingabe, wenn keine gültige Lieferschein-Nummer eingegeben</li> <li>Lieferschein- oder Belegnummer</li> <li>a) bei Rechnungen aufgrund eines im Telefonverkauf erfassten Liefer-Scheins geben Sie hier die Original-Nummer ein; Sie brauchen dann keine Kunden-Nummer mehr einzugeben</li> <li>b) bei Gutschriften und Buchungsanzeigen geben Sie hier am besten die Rechnungs-Nummer ein, auf die Sie sich beziehen wollen</li> <li>c) jede andere Belegnummer ist erlaubt und wird von X-oil ungeprüft angenommen</li> <li>(es ist eine gefährliche Unart, keine Lieferscheinnummer einzugeben)</li> <li>Lieferdatum (ist normal auch Rechnungsdatum)</li> <li>R = Erfassung einer Rechnung</li> <li>G = Erfassung einer Buchungs-Anzeige</li> </ul>
	TKW Fahrer Verkäu BNumn	fer ner	reiner Info-Wert reiner Info-Wert Suchen des Auftrages anhand der B-Nummer. Das ist immer dann sinnvoll, wenn bei der Auftragserfassung kein Lieferschein gedruckt wurde. Die BNummer ist die x-oil interne Satznummer, die automa tisch bei der Erfassung vergeben wird. Sie können die BNummer ermitteln, wenn Sie die F7 benutzen (s.u.) Bei Verwendung der BNummer ist eine evtl. zusätzlich angegebene Lieferschein-Nummer untergeordnet und wird als reiner Info-Wert bis zur Faktura durchgezogen. Eine typische Anwendung für die Faktura über die BNummer sind Aufträge von Kunden (Händlern), die die Ware dann selbst im Lager oder der Raffinerie abholen; normal wird dafür kein Lieferschein
			gedruckt
F2 Matchcode F6 Grenzdatu	m	Mit F2- des Kur Mit der dieses	Taste (oder Kunde = 000000) Aufruf des Matchcodes zum Suchen nden F6-Taste können Sie ein Grenzdatum festlegen: Aufträge unterhalb Datums dürfen dann nicht mehr eingegeben werden (Monatsabschluss)
F7 Suchen		Mit Hilf Überne	e der F7-Taste können Sie den Bestell-Bestand des aktuellen Kunden. hmen Sie aus dieser Anzeige die Lieferschein- oder die B-Nummer
F9 Festkauf		Diese T bestimr werden Aufträg	aste können Sie benutzen, wenn Sie Aufträge suchen, die eine nte Festkauf- oder Abhol-Nummer beinhalten. Die fraglichen Aufträge Ihnen dann fortlaufend angeboten; wählen Sie den/die fraglichen e dann aus
Beachte:		Durch e numme freigeb anhäng Anwene "verges	enstprechende Wahl von Kundennummer, Lieferdatum, Lieferschein- er und TKW-Nummer können Sie in der Direktfaktura auch Positionen en, die X-oil in der Faktura dann an Aufträge aus der Mengenkontrolle t, wenn diese die gleichen Merkmale haben. dung: Erfassung von einzelnen Positionen, die in der Mengenkontrolle ssen" wurden, aber mit auf die gleiche Rechnung kommen sollen.

# 5.4.2. Direktfaktura: Positionsdaten des Auftrages

Die Erfassung der Positions-Daten kennt zwei Formen, je nachdem, ob X-oil über die Kopfdaten einen Auftrag aus dem Telefonverkauf zuordnen kann oder nicht:

die Positionen-Maske ist bereits vorbelegt mit den Daten eines Auftrages aus dem Telefonverkauf
die Positionen-Maske ist leer und wird von Ihnen mit Eingaben gefüllt

Positionen	lfd.Pos-Nr	hier geben Sie normal nichts ein; Ausnahme: Sie wollen die aktuelle Position <b>stornieren: dann hier 99 eingeben</b>			
	Artikel	Angabe der Artikelnummer oder Artikel-Matchcode			
	Menge	Menge in Liter oder Kilo			
	5	Rechnung: normal Plus-Menge			
		Gutschrift: normal Plus-Menge			
		Buchungsanz: Plus-Menge bei Nachbelastung			
		Minus-Menae bei Gutschrift			
	Anzahl Stück	Angabe nur wenn bei gepackter Ware verlangt			
	Preis	Verkaufspreis pro Mengeneinheit (normal pro 100);			
		Eingabe 99999,99 ist Null-Preis;			
		bei Buchungsanzeige: hier nur die Preisdifferenz eingeben			
		F2 Wechsel der Währung und Eingabe des Kurses			
	Fracht	Frachtsatz in dieser Position pro Mengeneinheit (normal pro 100);			
		wird für Rohertrags- und DB-Rechnung statistisch ausgewertet			
	Zollst/Erg	reserviert für die Zollbehandlung			
	Valuta-Datum	00.00.00 = kein Valuta-Datum			
		> 00.00.00 = Valuta-Datum; Zahlungsziel dann Valuta + Zieltage			
	von Lager	Angabe des Lagers, das mit dieser Rechnung / Gutschrift zusam-			
	5	menhängt. Achtung: Bestände werden sofort geändert!!			
	Rechn.Nr.	Angabe einer externen Rechnungs-Nummer, wenn es sich hier			
		nur um eine interne Nachberechnung eines Vorganges handelt,			
		der nach außen hin bereits erledigt ist.			
		000000 = X-oil vergibt automatisch lfd. Rechnungs-Nummer			
		> 000000 = diese Nummer wird X-oil Rechnungs-Nummer!			
	Barzahl	N = Rechnung noch nicht bezahlt			
		J = Rechnung bereits bezahlt ) bei J,B,E,V und T			
		B = Rechnung bezahlt mit Bargeld wird anschliessend			
		E = Rechnung bezahlt per EC-Karte			
		V = Rechnung bezahlt per V-Scheck Zahlungsbetrages			
		T = Teilzahlung <sup>J</sup> verlangt			
	MWST	nicht benutzen, nur für Spezial-Anwendung reserviert			
	Bestellnr	Angabe der Bestell-Nummer des Kunden; mit F2-Taste kann			
		die Größe dieses Felder verändert werden			
	Provision	Angabe / Änderung Provisionsverhältnisse dieser Position mit (v.l.n.r.)			
		Provisionsempfänger, -satz und –basis (Hilfe über die F2-Taste)			
	Kostenstelle	Normal immer Null. Nur für Spezial-Anwendungen benutzen !!			
	Textbaustein	Eingabe eines $ ightarrow$ Textbausteines, der dann mit auf die			
		Rechnung zu drucken ist (vgl. Punkt 4.4. in der Dokumentation III)			
	Einstand	Hier können Sie den Einstandspreis dieser Position festlegen.			
		Wert 0,00 heißt: X-oil soll selbständig den Einstandspreis einsetzen			
		nach folgender Priorität:			
		a) Tagesdurchschnittspreis It. Einstandspreis-Tabelle			
		b) Einstandspreis aus Artikelstammsatz			
		<ul> <li>c) Einstandspreis aus zugehörigem Lager</li> </ul>			

# 5.4.2. Direktfaktura: Positionsdaten des Auftrages (Fortsetzung)

Hilfreiche Funktionstasten	Innerhalb der Direktfaktura sind einige Funktions-Tasten für das praktische Arbeiten mit diesem Programm sehr hilfreich:			
Kopfteil	F2 F3 F4 F6	Umschalten in den Matchcode zur Suche der Kunden-Nummer Suchen der TKW-Nummer Suchen der Verkäufer-Nummer Setzen Grenzdatum		
Position	X	Der X-Button auf der Zeile der Positions-Nummer bewirkt, dass d aktuelle Position übersprungen wird; sie bleibt als Auftrags-Positie bestehen und kann später unter gleicher Lieferschein-Nummer später nachfakturiert werden		
	F2	Tabulator-Taste		
	F3 E4	Loschen der aktuellen Position		
	F4 F6	Allgemeine Infos		
	10	<ul> <li>Anzeige der Bezüge des aktuellen Kunden</li> <li>Anzeige/Pflege aller Notizen des aktuellen Kunden</li> <li>Anzeige/Pflege des Kunden-Info-Blockes</li> <li>Information zum aktuellen Artikel inkl. Cross-Referencing</li> <li>Anzeige/Pflege des Artikel-Info-Blockes</li> <li>Auswertung Gesamt-Archiv des Kunden</li> </ul>		
	F7	Anzeige/Pflege/Ändern aller offenen Faktura-Sätze des Kunden		
	F9	Temperatur-Eingabe für Spezial-Anwendungen		
	F12	Umschaltung in Festmengen-Verwaltung (s.u.)		

5.4.3. Direktfaktura und Festmengen-Verwaltung

Ab Version 05.03 besteht die Möglichkeit, innerhalb der Direkt-Faktura direkt in die Festmengenverwaltung zu verzweigen und damit die aktuelle Auftrags-Position als Abholung von einem Kontrakt zu buchen. Benutzen Sie dazu die F12-Taste. Mit dieser kommen Sie zunächst in Festmengen-Übersicht. Dort markieren Sie einen Kontrakt mit der F4-Taste und buchen damit die aktuelle Faktura-Position als Abholung von diesem Kontrakt. Anschliessend öffnet X-oil ein weiteres Fenster, um diese Abholung korrekt als Warenzugang verbuchen zu können. Im Grunde läuft mit der F12-Taste folgende Programm-Kombination: die Abholung wird intern als Zugang zum angegebenen Lager gebucht (vgl. "Lagerzugang ohne TKW" 01-05-01) und damit auch dem Programm "Wareneingangsrechnung" (05-01-14) zur Verfügung gestellt, gleichzeitig aber wird diese Zugangsmenge aus dem gleichen Lager wieder als Abgang abgebucht.

Die Hauptwanwendung dieser Methode ist die direkte Fakturierung von Abholungen Ihrer Kunden (z.B. Händler) auf Ihre Rechnung bei der Raffinerie.

#### 5.4.4. Direktfaktura: der Blockauftrag

Bei Aufträgen mit mehr als zwei Positionen schlägt X-oil eine Block-Fakturierung vor: dabei werden alle Positionen des Auftrages ohne Rückfrage 1:1 gebucht und in den Faktura-Bestand übernommen. Diese Version ist immer dann hilfreich, wenn es sich um größere Schmierstoff-Aufträge handelt, bei denen es keine Mengen-Differenzen zwischen Bestellung und Auslieferung gibt. Entscheiden Sie sich für die Block-Faktura, dann haben Sie danach keinen Einfluss mehr auf den Inhalt der Einzel-Positionen: die Bestell-Werte sind dann 1:1 die Liefer- und Faktura-Werte. Lehnen Sie die Block-Faktura ab, dann behandelt X-oil diesen Auftrag normal, dh. im Dialog mit Ihnen wird Position nach Position abgewickelt.

Erkennt X-oil allerdings innerhalb des Block-Ablaufes einen Fehler (zB. Bestands-Probleme), so schaltet es den Block-Modus ab und kehrt für den Rest des Auftrages in den Normal-Modus zurück.

# 5.4.5. Direktfaktura: Abschluss eines Auftrages

Einen Auftrag innerhalb der Direkt-Faktura beenden Sie wie in X-oil üblich mit der F10-Taste anstelle der Eingabe einer neuen Artikel-Nummer. X-oil bietet Ihnen nun noch an, zu diesem Auftrag einen mehrzeiligen Textblock zu erfassen, der als Information auf die zu erstellende Rechnung kommt.

# 5.5. Liste "Nicht fakturierte Positionen" (01-04-12)

Im normalen Faktura-Ablauf haben Sie bis jetzt alle zu fakturierenden Aufträge, Gutschriften und Buchungsanzeigen in den Programmen <u>Mengenkontrolle</u> (01-04-05) und <u>Direktfaktura</u> (01-04-06) eingegeben. Diese Daten stehen jetzt für den nächsten Rechnungs-Lauf zur Verfügung, sind also streng genommen noch nicht fakturiert – und können so vor dem eigentlichen Rechnungslauf noch protokolliert, kontrolliert und – falls Fehler enthalten sind – auch korrigiert werden.

Wir empfehlen daher (nicht nur am Beginn der Arbeit mit X-oil, aber da besonders), vor dem eigentlichen Rechnungs-Lauf (01-04-08) die Liste "Nicht fakturierte Positionen" zu fahren: sie erstellt ein Protokoll aller in Mengenkontrolle und Direktfaktura behandelten Positionen:

Handhabung	Firma	Muss-Eingabe	
	Datum	Datums-Bereich, der auszuwerten ist	
	Kunde	Kunden-Bereich, der auszuwerten ist	
	Verkäufer 000 = alle Auftragsdaten auswerten		
		> 000 = nur die Auftragsdaten auswerten, die mit diesem Verkäufer zusammenhängen (maßgeblich ist hier der Verkäufer It. Kunden- Stammsatz !)	
TKW Angabe eines Bereiches vor		Angabe eines Bereiches von TKW-Nummern, die auszuwerten sind	
	Funktion	<ul> <li>0 = alle Positionen im angegebenen Zeitraum bearbeiten</li> <li>1 = nur die Positionen mit Preisveränderung auswerten</li> <li>2 = alle Positionen drucken, auch die bereits fakturierten!</li> <li>3 = nur Positionen mit Null-Preis drucken</li> </ul>	

Listenaufbau Der Listenaufbau ist selbsterklärend; die Liste über die Listenverwaltung auszudrucken

Die Liste ist oft die Grundlage für das folgende Programm "Korrektur Faktura-Daten", da anhand der Liste die Fehler in den Auftragsdaten erkannt werden können.

# 5.6. Korrektur Faktura-Daten (01-04-07)

Das Programm erlaubt die Behandlung aller Auftragsdaten, die die Programm Mengenkontrolle und Direktfaktura passiert haben, für die aber noch keine Rechnung (über 01-04-08) geschrieber wurde. (Selbstverständlich können Auftragsdaten nach dem Programm "Faktura" 01-04-08 nicht mehr verändert werden – dann gehen Korrekturen nur noch über Gutschriften, neuen Rechnungen oder Buchungsanzeigen).

Mit diesem Programm stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

- Übersicht der zu fakturierenden Daten
- Änderung der zu fakturierenden Daten
- sperren / entsperren von Daten
- löschen von zu fakturierenden Daten

**Suchbegriffe** Geben Sie zunächst ein, welche Daten Sie bearbeiten wollen:

Firma:	Muss-Angabe
Lieferschein	000000 = keine Angabe eines Lieferscheins, Daten werden dann
	über Kunde und/oder Artikel gesucht
	> 000000 = Daten dieses Lieferscheins bearbeiten (dann bitte keine
	weiteren Angaben zu Kunde und/oder Artikel
Kunde	000000 = keine Eingrenzung auf einen einzelnen Kunden
	> 000000 = nur Daten dieses Kunden bearbeiten
Artikel	leer = keine Eingrenzung auf einen einzelnen Artikel
	> leer = nur Daten des angegebenen Artikels bearbeiten
Deschart	definitionen Cie dem Determineten einstenenden über dem Liefenscheim

- Beachte:definieren Sie den Datenumfang entweder über den Lieferschein<br/>oder über die Begriffe Kunde und/oder Artikel
- Auswahl Entsprechend Ihrem Suchbegriff listet X-oil alle noch nicht fakturierten Aufträge auf eine einzelne Position können Sie nun bearbeiten, indem Sie den Suchbalken auf diese Position stellen und mit Enter-Taste diese Zeile zur Bearbeitung aufrufen. Die ausgewählte Position wird Ihnen im Detail angezeigt
- **F2 Ändern** Mit F2-Taste können Sie diese Position nun verändern. Jede andere Eingabe wirkt wie F10: X-oil kehrt in das Auswahl-Bild zurück.

#### Ändern

Grundsätzlich können Sie nun jede mit dem Cursor erreichbare Information ändern; achten Sie aber darauf, dass X-oil Ihnen hierbei kaum eine Plausibilitäts-Analyse geben kann und schon gar nicht evtl. Fehler bei Mengen- oder Preisänderungen merken kann. Die Änderung betrifft nicht nur die Auftragsposition sondern z.B. auch die Textbereiche des Auftrags.

Kostenstelle: normal immer Null. Nur für Spezialanwendungen benutzen.

F2=SYSTAB: die mit \* (Stern) gekennzeichneten Zeilen werden Ihnen – wenn Sie den Cursor auf die entsprechenden Felder stellen – aufgeschlüsselt.

5.6. Korrektur Faktura-Daten (01-04-07) (Fortsetzung)			
F2 Ändern	(Fortsetzung)		
	Löschen	Die angezeigte Position können Sie mittels <b>F3-Taste</b> löschen	
	Sperren	Die angezeigte Position können Sie mittels der <b>F9-Taste</b> für die Rechnungs-Schreibung sperren – bzw. eine gesperrte Position entsperren. Das Sperren und Entsperren ist vor allem dann hilfreich, wenn man in der Mengenkontrolle oder Direktfaktura (noch) keinen Verkaufspreis hat, die Position aber wegen der Bestands-Führung oder TKW-Kontrolle abspeichern muss	
	Artikel	Die Änderung der Artikel-Nummer wird Ihnen nur mittels der <b>F11-Taste</b> erlaubt. Sie müssen dabei allerdings selbst die Folgen einer falschen Artikel-Änderung vertreten – X-oil lässt dann jede Artikel-Nummer zu	

# 5.7. Fakturierung, Rechnungslauf (01-04-08)

Mit Aufruf des Programmes Fakturierung / Rechnungslauf (01-04-08) stoßen Sie das Programm an, welches dann verantwortlich ist für das eigentliche Erstellen der Rechnungen, Buchungen und Versorgung der Statistiken etc.

Parameter: Maske	Maske-1	Firma Datum	Muss-Angabe Muss-Angabe; heißt: Auslieferung bis inkl. dem hier angegebenen Liefer-Datum sind zu behandeln
		Funktion	<ul> <li>Zur Auswahl benutzen Sie die vorhandene Kombo-Box</li> <li>0 = nur Auftragssätze von Kunden behandeln, die It. Kundenstamm / Kundenkondition auf Einzel- rechnung stehen (pro Lieferschein 1 Rechnung)</li> <li>1 = nur Kunden mit Monatsrechnung behandeln</li> <li>2 = nur Kunden mit 14-Tages-Rechnung behandeln</li> <li>3 = nur Kunden mit Dekaden-Rechnung behandeln</li> <li>4 = nur Kunden mit Wochen-Rechnung behandeln</li> <li>5 = einen zu definierender Kundenkreis fakturieren</li> </ul>
	Maske-2	(optional) Je in dem Sie fe Teilbetrieb be bis Kunde) o 10 Teilbetriel Mit <b>F2-Taste</b> Absprache m	nach Systemeinstellung kann jetzt ein Bild aufgehen, estlegen, welcher Teilbetrieb zu fakturieren ist; als estimmen Sie entweder einen Kundenkreis (von Kunde der eine Betriebsstätte; insgesamt können Sie so max. be bilden. <b>e</b> können Sie diese Tabelle pflegen. Details dazu in it XPOINT Software GmbH.

L

#### 5.7. Fakturierung, Rechnungslauf (01-04-08) (Fortsetzung)

#### **Parameter:** (Fortsetzung)

Behandlung Lastschriften: Einzug aller Lastschriften bis inkl. Maske-3 dem angegebenen Fälligkeitsdatum. Normal setzten Sie hier das vorgeschlagene Tagesdatum ein. Dahinter steht folgende Logik: dieses Programm (01-04-08) erzeugt automatisch für alle Kunden im Rechnungslauf, die ihre Rechnungen per Lastschrift zahlen, einen Eintrag in einen Topf "fällige Lastschrift" und dazu das Datum, an dem die Lastschrift einzuziehen ist. Gleichzeitig ist in den Faktura-Ablauf auch ein Programm eingebaut, welches diesen Topf daraufhin untersucht, welche Lastschriften entsprechend dem von Ihnen eingesetzten Datum "dran" sind und erstellt für diese Lastschriften alle benötigten Unterlagen inkl. der Buchungssätze. Durch Veränderung des Datums können Sie sowohl Lastschriften über den heutigen Tag hinaus aktivieren (z.B. am Wochenende oder vor Feiertagen auf den nächsten Wochentag vorgreifen) oder – durch Rücksetzen des Datums - den Lastschrifteinzug für diesen Rechnung-

**Ablauf** Der eigentliche Faktura-Lauf erfolgt dann im Hintergrund, d. h. X-oil durchläuft etwa 10 bis 12 Programme automatisch, die da Erstellen der Rechnungen, Buchungen, Zahlscheine, Lastschriften sowie die Versorgung der Statistiken vornehmen. Die Ergebnisse finden Sie dann in der Listenverwaltung.

lauf aussetzen.

Sie können die Einzel-Schritte des Faktura-Laufes an Ihrem Bildschirm verfolgen, allerdings nicht eingreifen. Aber Sie sehen sofort, ob es Probleme oder Fehler im Ablauf gibt.

- Archiv Für alle erzeugten Rechnungen und das Rechnungsjournal erstellt X-oil automatisch ein Langzeit-Archiv, aus dem heraus der komplette Rechnungs-Lauf noch einmal zu drucken ist (siehe dazu 01-08-12 X-oil Archivierung) bzw. aus dem heraus auch Einzelrechnungen als Kopie erzeugt werden (siehe dazu → Telefonverkauf → Folgemaske 5).
- **Fehler** Innerhalb des Rechnungs-Laufes ist ein Prüfprogramm eingebaut. Es untersucht zunächst den gesamten Faktura-Bestand auf Plausibilität. Findet es Fehler, dann erstellt es ein entsprechendes Fehlerprotokoll in der Listenverwaltung und bricht den Rechnungslauf ab. Sollten Sie also einmal Ihre Rechnungen und sonstigen Druckausgaben, die normal aus einem Faktura-Lauf kommen, nicht in der Listenverwaltung finden, dann achten Sie zuerst auf ein evtl. vorhandenes Fehlerprotokoll. Drucken Sie es aus und löschen es aus der Listenverwaltung solange ein derartiges Fehlerprotokoll existiert, können Sie nämlich keine neue Faktura starten.
- **Sperre** Im gesamten X-oil sind logische Sperren eingebaut, die das überlappende Arbeiten in bestimmten Situationen verhindern. Achten sie auf diese Sperren, die Ihnen deutlich angezeigt werden und versuchen Sie nicht, diese gewaltsam zu unterlaufen!
  - a) während eine Faktura läuft (normal 1-2 Minuten Laufzeit im Hintergrund) ist kein weiterer Aufruf einer Faktura möglich
  - b) die Programme Mengenkontrolle/Direktfaktura und der Rechnungslauf sperren sich gegenseitig: ist der eine Teil aktiv, dann ist der andere automatisch gesperrt
  - c) Lastschriften: für sie existiert ein eigenes Verwaltungsprogramm (s. u.). Auch zwischen diesem Programm und dem Rechnungs-Lauf besteht eine gegenseitige Sperre: es kann immer nur ein Teil aktiv sein

# **5.8. Korrektur und Kontrolle Lastschriften (01-04-11)**

Wie bereits oben geschildert, existiert innerhalb der X-oil Fakturierung die automatische Verwaltung der Lastschriften: die Fakturierung stellt Lastschriften in einen internen Lastschrift-Topf und holt sie aus diesem Topf entsprechend der Fälligkeit selbständig wieder heraus. Mit dem Programm 01-04-11 können Sie diesen Topf auch bearbeiten:

- Lastschriften ändern (Fälligkeit, Betrag)
- Lastschriften löschen
- eigene Lastschriften erzeugen

Aufruf	Firma Kunde	Muss-Eingabe 000000 = alle Lastschriften bearbeiten > 000000 = nur Lastschriften dieses Kunden bearbeiten	
	F4	Umschalten in	Funktion "Neue Lastschrift erzeugen" (s. u.)
Ändern	rn Aus dem oben ger angezeigt. Arbeite		ang werden Ihnen alle verfügbaren Lastschriften folgenden Funktions-Tasten:
	Enter F2 F3	nächste Lastschrift anzeigen die angezeigte Lastschrift zur Änderung freigeben die angezeigte Lastschrift löschen	
	Ändern:	Sie können jede Satzart: X-OIL/WS fällig Betrag Text	e mit dem Cursor erreichbare Stelle beschreiben. Lassen Sie das immer auf LAS X (oder leer) = Lastschrift aus X-oil W = Lastschrift aus X-Wärme (X-WS) Lastschriften mit W werden nur innerhalb der WS- Faktura bearbeitet; Lastschriften mit X nur innerhalb der X-oil Faktura Fälligkeitsdatum einzuziehender Betrag in Euro Info-Text auf der Lastschrift
	Löschen	Hier erhalten si löschen wollen: J = Lastschrift N = Lastschrift	e nur eine Abfrage, ob Sie diese Lastschrift wirklich wird gelöscht wird nicht gelöscht
Neue Last- schriftenFür die Erfassung von neuen Lastschriften steht Ihnen zur Verfügung. Nach Drücken der F4-Taste geben Sie die neue		astschriften steht Ihnen zunächst die <b>F4-Taste</b> zur <sup>5</sup> 4-Taste geben Sie die neue Lastschrift ein:	
	Firma Kunde	Muss-Eingabe Muss-Eingabe	
	Xoil/WS Rechn.Nr Rechn.Datum fällig am Zahlbetrag Währung	leer = Lastschr W = Lastschrift Eingabe einer F Eingabe eines I Datum der Fälli einzuziehender leer = Euro	ift für X-oil Für X-wärme (X-WS) Rechnungs- oder Beleg-Nummer Datums, das als Rechnungs-Datum verstanden wird gkeit dieser Lastschrift Betrag

# 5.8. Korrektur und Kontrolle Lastschriften (01-04-11) (Fortsetzung)

Neue Last- Fortsetzung schriften

	Skonto Text	Skonto-Betrag Info-Text für Empfänger der Lastschrift
Liste 01-08-10	Für die Kontrolle der in X-oil gespeicherten Lastschriften gibt es auch ein Pro zum Ausdrucken aller Lastschriften, die zukünftig fällig sind. Sie finden diese Programm unter 01-08-10. Geben Sie dazu nur die Firma ein, die Sie ausdru wollen. Die Liste in der Listenverwaltung ist automatisch sortiert nach den einzelner keitstagen und enthält pro Tag eine Tagessumme.	