

Beschreibung der Feldnamen und - werte für Import Strom/Gas über Programm xo406

Aufbau der Import-Datei:

Die Zeilen 1-5 sind Kopfzeilen, wobei in der 2. Zeile der Text "Strom" oder "Gas" enthalten sein muss. Darüber wird entschieden, ob es sich um Strom- oder Gasdaten handelt! Alle anderen Zeilen werden NICHT ausgewertet.

Die einzelnen Spalten sind durch Semikolon (;) getrennt:

Spalte Nr.	Feld	Reiter	zulässige Werte	Erklärung
1	Auftragsnummer	Info	char (14)	
2	frei			
3	frei			
4	frei			
5	frei			
6	frei			
7	frei			
8	frei			
9	frei			
10	frei			
11	Name (Vorname)	Entnahmestelle	char (35)	
12	Name (Nachname/Firma)	Entnahmestelle		
13	frei			
14	Strasse	Entnahmestelle	char (14)	
15	Haus-Nr	Entnahmestelle	num (4)	
16	Haus-Nr Zusatz	Entnahmestelle	char (5)	
17	PLZ	Entnahmestelle	char (5)	
18	Ort	Entnahmestelle	char (70)	
19	XOIL-Kundennummer		num (6)	Eindeutige Zuordnung der Daten zu einem XOIL-Kunden
20	Beginn der Belieferung	Vertrag	TT.MM.JJJJ	
21	Ende der Belieferung	Vertrag	TT.MM.JJJJ	
22	Tarifbezeichnung	Vertrag 8 Strom/Gas	char (50)	
23	Abschlag (1)	Preise	num (4,2)	
24	Jahresverbrauch in KWh	Vertrag 8 Strom/Gas	num (12)	
25	Zählernummer	Entnahmestelle	char (13)	
26	Lastprofil	Info	char (4)	
27	KDNR bisheriger Versorger	Info	char (20)	
28	Abrechnung zum 31.12.	Info	MMJJ	"3112" = Ja
29	Haushalt/Gewerbe	Vertrag	char (30)	"Haushalt" = Ja
30	Netzbetreiber	Entnahmestelle	char (30)	
31	Regelnetz	Entnahmestelle	char (20)	
32	DVGW/ILN Netzbetreiber	Entnahmestelle	char (13)	
33	Tarifende	8 Strom/Gas	TT.MM.JJJJ	