

Beschreibung der Feldnamen und - werte für Import Artikeldaten über Programm xo404

Aufbau der Import-Datei: **Firma (Spalte1);Artikelnummer (Spalte2);Lager-/Lieferanten-/Kundennummer (Spalte3);Feldname (Spalte4);Wert (Spalte5)**

| | | | |
|-------------|---|--|----------------------|
| Beispiel-1: | 001;4711;000;Kurztext;mobil 4711 | = Artikel 4711, Kurztext auf "mobil 4711" ändern | |
| Beispiel-2: | 001;4711;001;LG-MelBest;1500 | = Artikel 4711, Lager 001, Meldebestand auf "1500" ändern | = Lagerangaben |
| Beispiel-3: | 001;4711;002;LF-MinMen;2100 | = Artikel 4711, Lieferant 002, Mindestbestellmenge auf "2100" ändern | = Lieferantenangaben |
| Beispiel-4: | 001;4711;100001;TX-ArtNr;880012 | = Artikel 4711, Kunde 100001, Artikel-Nr auf "880012" ändern | = Kundenangaben |

Die Spalte 3 ist in der Regel mit "000" gefüllt (siehe Beispiel-1)

Ausnahme: Lieferanten-, Kunden- oder Lagerangaben:

Bei Lagerangaben, also Felder, die mit "LG-" beginnen, steht das Lager in der Spalte 3 (siehe Beispiel-2)

Bei Lieferantenangaben, also Felder, die mit "LF-" beginnen, steht die Lieferantennummer in der Spalte 3 (siehe Beispiel-3)

Bei Kundenangaben, also Felder, die mit "TX-" beginnen, steht die Kundennummer in der Spalte 3 (siehe Beispiel-4)

| Feldname (Spalte 4) | Bezeichnung | Reiter | zulässige Werte (Spalte 5) | Erklärung | Hinweis |
|---------------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------|
| Aktiv-Pass | Aktiv/Passiv | Basisdaten | A/P | A=aktiv, P=passiv | |
| Kurztext | Kurztext,Match | Basisdaten/Texte+Zoll | char (12) | | |
| Lieferant | Lieferant | Basisdaten | 0 - 999 | | |
| Produktber | Produktbereich | Basisdaten | 1 - 9 | | |
| HauptGrp | Hauptgruppe | Basisdaten | 0 - 99 | | |
| UnterGrp | Untergruppe | Basisdaten | 0 - 999 | | |
| ErlösGrp | Erlösgruppe | Basisdaten | 0 - 999 | | |
| MWSTKZ | Mehrwertsteuer-KZ | Basisdaten | 1 - 7 | | |
| Bestand-JN | Bestandsführung | Basisdaten/Bestandsführung | J/N | J=Ja, N=Nein | |
| Bestand-LK | Bestandsf.KZ | Basisdaten/Bestandsführung/Gepackte Ware | L/K/LK/KL | L=Liter, K=Kilo | |
| LoseGebind | Lose/Gepackte Ware | Basisdaten | L/G | L=lose, G=gepackte Ware | |
| Faktura-LK | Faktura KZ | Basisdaten/Gepackte Ware | L/K/LK/KL | | |
| Preiseinh | Preiseinheit | Basisdaten/Preise | 0 - 7 | | |
| Leihgeb-JN | Leihgebinde | Basisdaten | J/N | | |
| Verweildau | Verweildauer | Basisdaten | 0 - 9 | | |
| Divers-JN | Divers-Artikel | Basisdaten | J/N | | |
| SichStufe | Sicherheitsstufe | Basisdaten | 0 - 9 | | |
| GewNetto | Gewicht pro Stück in KG netto | Basisdaten/Bestandsführung/Gepackte Ware | num (5,3) | | |
| GewBrutto | Gewicht pro Stück in KG brutto | Basisdaten/Bestandsführung/Gepackte Ware | num (5,3) | | |
| Bestand-JN | Bestandsführung | Basisdaten/Bestandsführung | J/N | J=Ja, N=Nein | |
| Bestand-LK | Bestandsf.KZ | Basisdaten/Bestandsführung/Gepackte Ware | L/K/LK/KL | L=Liter, K=Kilo | |
| SpzGew | Spezifisches Gewicht | Bestandsführung | num (2,5) | | |
| BestArtNr | Bestandsartikel | Bestandsführung/Koppelung | char (8) | | |
| FestmKZ | Festmengen-Kennzeichen | Bestandsführung | O/M/E | O=ohne, M=mit, E=erweitert | |
| FestmArtNr | Festmengen-Artikel | Bestandsführung/Koppelung | char (8) | | |
| Lagerplatz | Lagerplatz | Bestandsführung | 0 - 999 | | |
| VPEStck | VPE Stück/Großpack | Bestandsführung/LVS | 0 - 9999 | | |
| VPEPal | VPE pro Palette | Bestandsführung | 0 - 9999 | | |
| Pal-JN | Paletten zwingend | Bestandsführung | J/N | | |
| GewNetto | Gewicht pro Stück in KG netto | Basisdaten/Bestandsführung/Gepackte Ware | num (5,3) | | |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| GewBrutto | Gewicht pro Stück in KG brutto | Basisdaten/Bestandsführung/Gepackte Ware | num (5,3) | | |
| MelBest | Meldebstand | Bestandsführung | num (7) | | |
| MinBest | Mindestbestand | Bestandsführung | num (7) | | |
| MaxBest | Maximalbestnd | Bestandsführung | num (7) | | |
| MinMen | Mindestbestellmenge | Bestandsführung | num (7) | | |
| Stellplatz | Stellplatz (X-oil) | Bestandsführung | char (12) | | |
| LG-MelBest | Lager-Meldebstand | Bestandsführung (Angaben für einzelne Lager) | num (7) | | Spalte 3 (Lager) muss gefüllt sein! |
| LG-MinBest | Lager-Mindestbestand | Bestandsführung (Angaben für einzelne Lager) | num (7) | | Spalte 3 (Lager) muss gefüllt sein! |
| LG-MaxBest | Lager-Maximalbestand | Bestandsführung (Angaben für einzelne Lager) | num (7) | | Spalte 3 (Lager) muss gefüllt sein! |
| LG-MinMen | Lager-Mindestbestellmenge | Bestandsführung (Angaben für einzelne Lager) | num (7) | | Spalte 3 (Lager) muss gefüllt sein! |
| | | | | | |
| ErlKto | Erlöse | Fibu+Kore | 0 - 999999 | | |
| ErlKtoOst | Erlöse ohne Steuer | Fibu+Kore | 0 - 999999 | | |
| ErlKtoEU | Erlöse EU ig.Lieferung | Fibu+Kore | 0 - 999999 | | |
| WEKto | Einkauf | Fibu+Kore | 0 - 999999 | | |
| WEKtoOst | Einkauf ohne Steuer | Fibu+Kore | 0 - 999999 | | |
| WEKtoEU | Einkauf EU ig.Lieferung | Fibu+Kore | 0 - 999999 | | |
| BestandKto | Bestand | Fibu+Kore | 0 - 999999 | | |
| Kostenst | Kostenstelle | Fibu+Kore | 0 - 99999999 | | |
| Kostentr | Kostenträger | Fibu+Kore | char (8) | | |
| | | | | | |
| Kurztext | Kurztext, Match | Basisdaten/Texte+Zoll | char (12) | | |
| Langtext | Langtext, max 38 Zeichen | Texte+Zoll | char (38) | | |
| MengenKZ | Mengen-Kennzeichen | Texte+Zoll | char (2) | | |
| Textbaust | Textbaustein | Texte+Zoll | char (2) | | |
| WerbBrief | Werbepriefnummer | Texte+Zoll | 0 - 999 | | |
| SiDaBla | Sich.DaBla | Texte+Zoll | char (8) | | |
| GGAVKZ | GGAV-Kennz | Texte+Zoll | char (2) | | |
| VSAKZ1 | VSA-Kennz. (links) | Texte+Zoll | char (1) | | |
| VSAKZ2 | VSA-Kennz. (rechts) | Texte+Zoll | L/R/B/_ | | |
| ZollKZ | Zoll-Kennzeichen | Texte+Zoll | 0 - 99 | | |
| ZollErg | Zoll-Ergänzung | Texte+Zoll | GOx/MOx/SOx/GDx/MGx/GSx/FGx | | |
| ZollcodeZ1 | Empfohl. Zollcodes Zugang 1 | Texte+Zoll | 0 - 99 | | |
| ZollcodeZ2 | Empfohl. Zollcodes Zugang 2 | Texte+Zoll | 0 - 99 | | |
| ZollcodeZ3 | Empfohl. Zollcodes Zugang 3 | Texte+Zoll | 0 - 99 | | |
| ZollcodeZ4 | Empfohl. Zollcodes Zugang 4 | Texte+Zoll | 0 - 99 | | |
| ZollcodeA1 | Empfohl. Zollcodes Abgang 1 | Texte+Zoll | 0 - 99 | | |
| ZollcodeA2 | Empfohl. Zollcodes Abgang 2 | Texte+Zoll | 0 - 99 | | |
| ZollcodeA3 | Empfohl. Zollcodes Abgang 3 | Texte+Zoll | 0 - 99 | | |
| ZollcodeA4 | Empfohl. Zollcodes Abgang 4 | Texte+Zoll | 0 - 99 | | |
| ZollTar | Zolltarifnummer | Texte+Zoll | char (10) | | |
| LeergDruck | Leergutstand drucken | Texte+Zoll | J/N | J=Ja, N=Nein | |
| TX-ArtNr | Kunde-Artikel-Nr | Texte+Zoll | char (15) | | Spalte 3 (Kunde) muss gefüllt sein! |
| TX-Text | Kunde-Artikelbezeichnung | Texte+Zoll | char (38) | | Spalte 3 (Kunde) muss gefüllt sein! |
| | | | | | |
| Preiseinh | Preiseinheit | Basisdaten/Preise | 0 - 7 | | |
| Altöl-EBV | Altöl/EBV | Preise | 0 - 6 | | |
| EKStamm-JN | EK Stammpreis | Preise | J/N | | |
| EKPr1 | EK-Preis 1 | Preise | num (5,2) | | |
| EKBDat | Bis-Datum | Preise | TT.MM.JJ | | |
| EKPr2 | EK-Preis 2 | Preise | num (5,2) | | |
| EkGebAuf | EK Gebinde-Aufschlag | Preise | num (5,2) | | |
| VKStamm-JN | VK Stammpreis | Preise | J/N | | |
| VKPr1 | VK-Preis 1 | Preise | num (5,2) | | |
| VKBDat | Bis-Datum | Preise | TT.MM.JJ | | |
| VKPr2 | VK-Preis 2 | Preise | num (5,2) | | |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|--|-----------|--|---|
| VKGrenzpr | VK Verk.Grenzpreis | Preise | num (5,2) | | |
| Skonto-JN | skontofähig | Preise | J/N | | |
| AufAuto-JN | Aufschl.Automatik | Preise | J/N | | |
| AufArt-JN | Aufschl.Artikel | Preise | J/N | | |
| PreisplfgG | Preisplfg.Gruppe | Preise | 0 - 999 | | |
| MinölStKz | Mineralölsteuer-KZ | Preise | 0 - 14 | | |
| SondPrA | Sonderpreis A | Preise | num (5,2) | | |
| SondPrB | Sonderpreis B | Preise | num (5,2) | | |
| SondPrC | Sonderpreis C | Preise | num (5,2) | | |
| SondPrD | Sonderpreis D | Preise | num (5,2) | | |
| SondPrE | Sonderpreis E | Preise | num (5,2) | | |
| SondPrH | Sonderpreis H | Preise | num (5,2) | | |
| | | | | | |
| Bestand-LK | Bestandsf.KZ | Basisdaten/Bestandsführung/Gepackte Ware | L/K/LK/KL | L=Liter, K=Kilo | |
| Faktura-LK | Faktura KZ | Basisdaten/Gepackte Ware | L/K/LK/KL | | |
| GebArt | Gebinde-Art | Gepackte Ware | 0 - 999 | | |
| Inhalt-Lt | Inhalt Liter | Gepackte Ware | num (5,2) | | |
| Inhalt-Kg | Inhalt Kilo | Gepackte Ware | num (5,2) | | |
| GewNetto | Gewicht pro Stück in KG netto | Basisdaten/Bestandsführung/Gepackte Ware | num (5,3) | | |
| GewBrutto | Gewicht pro Stück in KG brutto | Basisdaten/Bestandsführung/Gepackte Ware | num (5,3) | | |
| | | | | | |
| LiefArtNr | Lieferantenartikelnummer | Koppelung | char (16) | | |
| KalkArtNr | Kalkulationsartikel | Koppelung | char (8) | | |
| BestArtNr | Bestandsartikel | Bestandsführung/Koppelung | char (8) | | |
| FestmArtNr | Festmengenartikel | Bestandsführung/Koppelung | char (8) | | |
| PreisArtNr | Preisbasisartikel | Koppelung | char (8) | | |
| StatArtNr | Statistikartikel | Koppelung | char (20) | | |
| WSLVArtNr | WS/LV Artikelnummer | Koppelung | char (16) | | |
| OilArtNr | Oiltaimer-Artikelnummer | Koppelung | char (8) | | |
| DockArtNr | Docking-Artikelnummer | Docking/Koppelung | 0 - 999 | | |
| MesstechPC | Meßstechn. Produktcode | Koppelung | 0 - 99 | | |
| AddiArtNr | Additiv-Artikelnummer | Koppelung | char (8) | | |
| TechArt-JN | Technik-Artikel | Koppelung | J/N | | |
| SLNArt-JN | SLN-Artikel | Koppelung | J/N | | |
| TKArt-JN | Tankstellen-Artikel | Koppelung | J/N | | |
| CotArt-JN | COTAS Artikel | Koppelung | J/N | | |
| WebArt-JN | Webshop-Artikel | Koppelung | J/N | | |
| Speedtime | Speedtime-Artikel | Koppelung | J/N | | |
| Dispo | Ausgabe an Dispo-System | Koppelung | J/N | | |
| sicherArt | sicherheitsrelevanter Artikel | Koppelung | J/N | | |
| ohneFracht | ohne Fracht | Koppelung | J/N | | |
| | | | | | |
| FGasArt-JN | Flüssiggas-Artikel | Fl.Gas | J/N | | |
| FGasart | Gasart | Fl.Gas | char (2) | | |
| FGasAnlief | Euro pro Anlieferung | Fl.Gas | num (5,2) | | |
| | | | | | |
| DockArtNr | Docking-Artikelnummer | Docking/Koppelung | 0 - 999 | | |
| DockSpzGew | Spezifisches Gewicht | Docking | num (4,1) | | |
| DockRefTmp | zugehörige Referenztemperatur | Docking | num (3,1) | | |
| DockAddKon | Additiv-Konzentrat | Docking | 0 - 99999 | | |
| DockAddFak | Additiv-Faktura | Docking | E/N | E=extra ausweisen, N=nicht extra ausweisen | |
| DockGGVSKI | GGVS-Klasse | Docking | char (2) | | |
| | | | | | |
| LF-Ranking | Ranking | Lieferanten | 0 - 9 | | Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein! |
| LF-ArtNr | Artikel-Nr | Lieferanten | char (8) | | Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein! |
| LF-Zolltar | Zolltarif-Nr | Lieferanten | char (10) | | Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein! |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| LF-Artbez1 | Artikel-Bez-1 | Lieferanten | char (38) | | Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein! |
| LF-Artbez2 | Artikel-Bez-2 | Lieferanten | char (38) | | Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein! |
| LF-EKPr1 | EK-Preis 1 | Lieferanten | num (5,2) | | Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein! |
| LF-EKBDat | Bis-Datum | Lieferanten | TT.MM.JJ | | Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein! |
| LF-EKPr2 | EK-Preis 2 | Lieferanten | num (5,2) | | Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein! |
| LF-Prs-LK | EK-Preisbezug | Lieferanten | L/K/ | | Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein! |
| LF-Fracht | Fracht | Lieferanten | num (5,2) | | Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein! |
| LF-MinMen | Mindest-Bestellmenge | Lieferanten | num (7,2) | | Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein! |
| LF-Verptyp | Verpackungstyp | Lieferanten | 0 - 9999 | | Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein! |
| LF-VPESck | VPE Stück/Großpack | Lieferanten | 0 - 999 | | Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein! |
| LF-VPESal | VPE pro Palette | Lieferanten | 0 - 999 | | Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein! |
| LF-Paltyp | Palettentyp | Lieferanten | E/I/_ | E=Europalette, I=Industriepalette | Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein! |
| LF-Pal-JN | Paletten zwingend | Lieferanten | J/N/_ | | Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein! |
| LF-Lief-LK | Lieferung in | Lieferanten | L/K | | Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein! |
| LF-SpzGew | Spezifi. Gewicht | Lieferanten | num (2,5) | | Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein! |
| LF-AbholLg | Abhollager (Std.) | Lieferanten | 0 - 999 | | Spalte 3 (Lieferant) muss gefüllt sein! |
| | | | | | |
| Shelflife | Shelflife | Diverses | 0 - 9999 | | |
| ADRKZ | ADR-Kennz. | Diverses | char (1) | | |
| ADRPunkt | ADR-Punkte | Diverses | 0 - 99 | | |
| ADRFaktor | ADR-Faktor | Diverses | 0 - 99 | | |
| ADR-LK | L/K | Diverses | char (1) | | |
| TBS | TBS | Diverses | char (2) | | |
| FreiKZ1 | Freie KZ 1 | Diverses | char (1) | | |
| FreiKZ2 | Freie KZ 2 | Diverses | char (1) | | |
| JahrAbsMen | Jahresabsatzmenge | Diverses | char (11,2) | | |
| | | | | | |
| LVSverwalt | LVS-verwaltet | LVS | J/N | | |
| STPverwalt | Stellplatz-verwaltet | LVS | J/N | | |
| Verptyp | Verpackungstyp | LVS | 0 - 9999 | | |
| VPEStck | VPE Stück/Großpack | Bestandsführung/LVS | 0 - 9999 | | |
| ABC | ABC-Einteilung | LVS | A/B/C/_ | | |
| | | | | | |
| Vorz.Stp1 | Vorzugsstellplatz-1 | LVS | 9999-X-9999-9999-9999 | | ACHTUNG: DADURCH WERDEN ALLE ANDEREN VORZUGSSTELLPLÄTZE DIESER ARTIKELS GELÖSCHT!!! |
| Vorz.Stp2 | Vorzugsstellplatz-2 | LVS | 9999-X-9999-9999-9999 | | |
| Vorz.Stp3 | Vorzugsstellplatz-3 | LVS | 9999-X-9999-9999-9999 | | |
| Vorz.Stp4 | Vorzugsstellplatz-4 | LVS | 9999-X-9999-9999-9999 | | |
| Vorz.Stp5 | Vorzugsstellplatz-5 | LVS | 9999-X-9999-9999-9999 | | |
| VorzSzwing | Vorzugsstellplätze zwingend | LVS | J/N | | |
| Ex-Ware | Ex-Ware | LVS | J/N | | |
| frostfWare | frostfreie Ware | LVS | J/N | | |
| ZollLgWare | Zoll-Lager-Ware | LVS | J/N | | |
| FachSoRein | Im Fach sortenrein | LVS | J/N | | |
| geeignetf | geeignet für | LVS | B/R/_ | B=Block, R=Regal | |
| Paltyp | Palettentyp | LVS | E/I/_ | E=Europalette, I=Industriepalette | |
| EXX-BetrNr | Exxon-Mobile-Betriebs-Nr | LVS | char (10) | | |
| EXX-ArtNr | Exxon-Mobile-Artikel-Nr | LVS | char (10) | | |
| Tanktyp | Tanktyp | LVS | 0 - 9999 | | |
| Tankart | Tankart | LVS | M/I/_ | M=mobil, I=immobil | |
| Vorz.Tank1 | Vorzugstank-1 | LVS | 0 - 999999999 | | |
| Vorz.Tank2 | Vorzugstank-2 | LVS | 0 - 999999999 | | |
| Vorz.Tank3 | Vorzugstank-3 | LVS | 0 - 999999999 | | |
| Vorz.Tank4 | Vorzugstank-4 | LVS | 0 - 999999999 | | |
| Vorz.Tank5 | Vorzugstank-5 | LVS | 0 - 999999999 | | |
| VorzTzwing | Vorzugstanks zwingend | LVS | J/N | | |